



BEYOND

Dimensions



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel
Deutschland

+49 431 3630 3700
info@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation

- Einleitung

- Allgemein

- Über diese App

Lizenzverwaltung

- Lizenzverwaltung

Einrichtung

- Benutzerberechtigungen zuweisen

- Shortcutdimensionen für Stammdaten definieren und initialisieren

 - Shortcutdimensionen definieren

 - Shortcutdimensionen initialisieren

Funktionen

- Feldwert für Standarddimension einrichten

- Vorgabedimensionen initialisieren

- Shortcutdimensionen an Stammdaten pflegen

 - Shortcutdimensionen für Kontenplan und Sachkontokarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Kontaktliste und Kontaktkarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Debitorenliste und Debitorenkarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Kreditorenliste und Kreditorenkarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Anlagenliste und Anlagekarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Artikelliste und Artikelkarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Ressourcenliste und Ressourcenkarte pflegen

 - Shortcutdimensionen für Serviceartikelliste und Serviceartikelkarte pflegen

Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond Dimensions** in Ihrer Business Central-Umgebung.

Diese Dokumentation richtet sich an erfahrene Nutzer von Business Central. Für die Einrichtung von **Beyond Dimensions** können zusätzliche Kenntnisse über Softwareprodukte Dritter erforderlich sein.

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond Dimensions** einzurichten und professionell damit zu arbeiten. Achten Sie besonders auf die in der Dokumentation enthaltenen Tipps, Informationen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die ordnungsgemäße Verwendung von **Beyond Dimensions** und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.

PDF
HERUNTERLADEN

Hersteller

Beyond Dimensions wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Deutschland
info@beyondit.gmbh
[+49 431 3630 3700](tel:+4943136303700)

APPSOURCE
BESUCHEN

Versionshistorie

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	22.02.2023	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	10.05.2023	Jannic Weidel	Kapitel zur Zuordnung von Berechtigungssätzen hinzugefügt
1.2	09.04.2024	Jannic Weidel	Überarbeitung Dokumentation wegen neuer Features
1.3	28.03.2025	Jannic Weidel	Dokumentation " Lizenzverwaltung " hinzugefügt
1.4	10.06.2025	Jannic Weidel	Einleitendes Kapitel hinzugefügt
1.5	24.06.2024	Jannic Weidel	Beschreibung für neues Feature zu Shortcutdimensionen hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

Allgemeine Informationen

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, die Sie beim Befolgen der Beschreibungen beachten müssen. Die Informationen sind als Hinweise hervorgehoben und nach Art und Wichtigkeit geordnet. Die Hinweise sind im Folgenden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt:

TIP

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Neben dem klassischen Anklicken von Optionen bietet Business Central auch die Möglichkeit, sogenannte Shortcuts zu verwenden. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen Sie die gewünschte Aktion auch in der Benutzeroberfläche ausführen können. Durch die Verwendung von Shortcuts können Sie schneller und effektiver arbeiten. Probieren Sie die Tastenkombinationen aus und Sie werden überrascht sein, wie viel schneller Sie arbeiten können.

NOTE

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Der Hinweis enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung, Konfiguration oder Bedienung der Software. Befolgen Sie diese Anweisungen, um effektiver zu arbeiten und unnötige Supportanfragen zu vermeiden. Dieser Hinweis kann Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Option ausgeblendet ist, und Ihnen sagen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sie wieder einblenden möchten.

IMPORTANT

Diese Warnung stellt ein **geringes Risiko** dar. Die Warnung bezieht sich auf nicht kritische Probleme, die zu unerwünschtem Verhalten oder Konfigurationsproblemen führen können.

Sie können die Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität beeinträchtigen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

CAUTION

Diese Warnung stellt ein **mittleres Risiko** dar. Die Warnung weist auf ein potenzielles Problem hin, das die Systemstabilität oder Datenintegrität beeinträchtigen könnte.

Die Nichteinhaltung kann zu Fehlern, Leistungseinbußen oder teilweisen Dienstunterbrechungen führen. Die durch die Nichteinhaltung verursachten Fehler betreffen nur die App selbst und verhindern, dass Sie mit Daten innerhalb der App arbeiten können.

WARNING

Diese Warnung stellt ein **hohes Risiko** dar. Die Warnung weist auf eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Produktivsystem hin.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das gesamte System beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr des Verlusts kritischer Daten oder eines Totalausfalls des Systems, was zu einer längeren Ausfallzeit führt. Die Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und es muss ein Backup eingespielt werden.

Beyond Dimensions ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Beyond Dimensions ermöglicht es Ihnen, standardmäßig Feldwerte aus Tabellen als Dimensionen zu pflegen. Nach der Einrichtung von **Beyond Dimensions** werden die definierten Dimensionen vom System automatisch eingefügt und stellen so sicher, dass Sie eine tiefergehende Analyse Ihrer Daten durchführen können. In dieser Dokumentation finden Sie einige Beispiele für die Einrichtung von Feldwerte als Dimensionen.

Beyond Dimensions erweitert die nachfolgenden Stammdatenseiten mit den Shortcutdimensionen 1-8 aus der Seite **Finanbuchhaltung Einrichtung**. In der Listenansicht werden die entsprechenden Shortcutdimensionen dynamisch eingeblendet, d.h. nur dann eine Spalte mit einer Shortcutdimension angezeigt, wenn auf der Seite **Finanzbuchhaltung Einrichtung** ein Wert für die Shortcutdimension angegeben wurde. In der Kartenansicht wird ein neues Register für Shortcutdimensionen hinzugefügt, indem die entsprechenden Werte für die Shortcutdimensionen gepflegt werden können. Nach der Installation von **Beyond Dimensions** müssen Sie einmalig eine Aufgabe ausführen, um Dimensionswerte für die Shortcutdimensionen zu übertragen.

[Sachkontokarte](#)

[Kontenplan](#)

[Kontaktkarte](#)

[Kontaktliste](#)

[Debitorenkarte](#)

[Debitorenliste](#)

[Kreditorenkarte](#)

[Kreditorenliste](#)

[Anlagenkarte](#)

[Anlagenliste](#)

[Artikelkarte](#)

[Artikelliste](#)

[Ressourcenkarte](#)

[Ressourcenliste](#)

[Serviceartikelkarte](#)

[Serviceartikelliste](#)

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung **Beyond Dimensions** bietet. Wenn Sie einen spezifischen Fall haben, den Sie über die Lösung abbilden möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: [Beyond Dimensions Dokumentation](#).

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung **Beyond Dimensions** bietet. Wenn Sie einen spezifischen Fall haben, den Sie über die Lösung abbilden möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

NOTE

Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von **Beyond Dimensions** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond Dimensions** verwenden zu können und werden automatisch installiert:

- [Beyond License](#): Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.

Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von **Beyond Dimensions** einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond Dimensions** einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Beyond Lizenz-Management**.
- 2. Die Seite **Beyond Lizenz-Management** wird angezeigt.

←

Beyond Lizenz-Management

✎ ⚙ + ☰

🔍 🗨 📄

Verzeichnis-ID									
Verzeichnis-Domain									
Lizenzen ↻ Synchronisiert Lizenz									
Unternehmensname T	Anwendungsname	Status	Startdatum	Ablaufdatum	Test	Lizenzerte Metrik	Actual's Metrik		
→	BeyondCalculation	Valid	23.08.2024 08:50	22.09.2030 08:50	☐	1	0		
	BeyondServiceRequisition	Valid	02.04.2024 09:13	02.05.2030 09:13	☐	1	0		
	BeyondPostCalculation	Valid	14.06.2024 00:33	13.09.2030 00:33	☐	1	0		
	BeyondReportPreview	Valid	15.07.2024 21:26	14.08.2030 21:26	☐	1	0		
	BeyondService	Valid	30.01.2024 07:41	28.02.2030 07:41	☐	7	0		
	BeyondCues	Valid	29.11.2023 19:15	28.02.2030 07:41	☐	7	0		
	BeyondInventoryDetails	Valid	29.01.2024 23:28	28.02.2030 07:41	☐	7	0		
	BeyondDataImporter	Valid	17.06.2024 22:55	17.07.2030 22:55	☐	1	0		
	BeyondCloudConnector	Valid	04.07.2024 06:42	03.08.2030 06:42	☐	1	0		
	BeyondAttributesCore	Valid	14.06.2024 07:51	14.07.2030 07:51	☐	1	0		
	BeyondReports	Valid	05.07.2024 06:39	04.08.2030 06:39	☐	1	0		
	BeyondDocumentLineTransfer	Valid	18.09.2024 20:40	31.12.2099 00:00	☐	4	0		

- 3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondIT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

Spalte	Beschreibung
Unternehmensname	Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.
Anwendungsname	Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von BeyondIT verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.
Status	Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich: Valid: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden. Expired: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden. Trial: Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden. Exceeded: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.
Startdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.
Ablaufdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.
Test	Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum).
Lizenzierte Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizenziert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.
Aktuelle Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden. Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte Lizenzierte Metrik und Aktuelle Metrik können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.

Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **Beyond Dimensions** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungsatz	Beschreibung
BYD DM User	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension Beyond Dimensions .
BYD DM Admin	Dieser Berechtigungssatz gibt dem zugeordneten Benutzer administrativen Zugriff auf die Extension Beyond Dimensions und die dazugehörige Einrichtung.

Um die Benutzerberechtigung für **Beyond Dimensions** einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Berechtigungssätze** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Berechtigungssätze** wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig > Zugriffsrechte > Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer**.

← Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer

Allgemein

Unternehmensname CRONUS

Domänenname anzeigen ☒

Start

Suchen

Weitere Optionen

Berechtigungen

Berechtigungssatz kopieren...

	Berechtigungssatz ↑		Name	Erweiterungsname ▼		Alle Benutzer	ADMIN
→	BYD_DM_ADMIN	:	BYD DM ADMIN	BeyondDimensions		☐	☐
	BYD_DM_USER	:	BYD DM USER	BeyondDimensions		☐	☐

6. Die Seite **Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer** wird angezeigt.
7. Blenden Sie den Filterbereich ein (**UMSCHALT+F3**) und verwenden Sie als Filterkriterium **Erweiterungsname** und dem Wert **Beyond Dimensions**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **Beyond Dimensions** gefiltert.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

Sie haben einem Benutzer Rechte für **Beyond Dimensions** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

Shortcutdimensionen für Stammdaten definieren und initialisieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen für Stammdaten definieren und initialisieren. Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- [Shortcutdimensionen definieren](#)
- [Shortcutdimensionen initialisieren](#)

Shortcutdimensionen definieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Shortcutdimensionen definieren, die Sie für die Stammdaten verwenden möchten.

WARNING

Änderung von Dimensionen und deren Werten

Durch die Änderung von bereits vorhandenen Shortcutdimensionen im System können Dimensionswerte an Daten verloren gehen. In der nachfolgenden Beschreibung wird erklärt, wie Sie eine oder mehrere Shortcutdimensionen definieren. Wenn bereits Shortcutdimensionen im System hinterlegt sind, klären Sie vor der Änderung der Shortcutdimensionen ab, ob die Shortcutdimensionen geändert werden dürfen.

IMPORTANT

Doppelung der Spalten in Listen

Beyond Dimensions erweitert die Listen der Stammdaten mit den verwendeten Shortcutdimensionen. Dabei wird die Beschriftung der Felder als Beschriftung der Shortcutdimension verwendet. Wenn Sie ein Feld als Shortcutdimension einrichten, dass in den entsprechenden Stammdaten bereits als Feld vorhanden ist, kommt es dazu, dass zwei Spalten mit derselben Beschriftung angezeigt werden.

NOTE

Anzeige der Shortcutdimensionen in Listen und Karten

Beachten Sie, dass die entsprechenden Spalten und Felder für Shortcutdimensionen auf den erweiterten Listen und Karten nur dann angezeigt werden, wenn auf der Seite **Finanzbuchhaltung Einrichtung** ein entsprechendes Feld definiert wurde. Wenn beispielsweise unter dem Feld **Shortcutdimensionscode 8** kein Feld referenziert ist, wird dieses Feld nicht als Shortcutdimension in den Listen angezeigt. Die entsprechende Shortcutdimension wird nicht in der Registerkarte **Dimensionen** in den entsprechenden Stammdatenkarten angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Finanzbuchhaltung Einrichtung**.
2. Die Seite **Finanzbuchhaltung Einrichtung** wird angezeigt.

3. Geben Sie in den Felder **Shortcutdimension 3** bis **Shortcutdimension 8** Felder an, dessen Werte Sie als Dimension für Stammdaten führen möchten.

NOTE

Shortcutdimensionen initialisieren

Nach der Definition der Shortcutdimensionen sind noch keine Dimensionswerte auswählbar. Um die Feldwerte der als Shortcutdimensions eingerichteten Felder als Dimensionswerte zu übertragen, müssen Sie die Aufgabe **BYD DM InitShortCutDimensions** planen und ausführen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Aufgabe planen können, erhalten Sie unter dem Abschnitt [Shortcutdimensionen initialisieren](#).

Sie haben eine oder mehrere Shortcutdimensionen definiert. Weitere Informationen zu Dimensionen erhalten Sie unter der Standardhilfe zu Business Central unter [Arbeiten mit Dimensionen](#).

Shortcutdimensionen initialisieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Aufgabe zur Initialisierung der Shortcutdimensionen ausführen. In dieser Aufgabe werden die alle im System hinterlegten Werte für die Felder, die Sie als Shortcutdimension definiert haben, als mögliche Dimensionswerte übertragen.

CAUTION

Planung der Aufgabe außerhalb der Geschäftszeiten

Je nach Anzahl der verwendeten Shortcutdimensionen und der Anzahl der Datensätze und Feldwerte in Ihrem System kann die Ausführung der Aufgabe **BYD DM InitShortCutDimensions** Systemressourcen binden. Dies kann unter Umständen Auswirkungen auf das System haben. Wir empfehlen, die Aufgabe außerhalb der Geschäftszeiten Ihres Unternehmens zu planen.

Um die Aufgabe **BYD DM InitShortCutDimensions** zur Initialisierung der Shortcutdimensionen zu planen und auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite [Aufgabenwarteschlangenposten](#).
2. Die Seite **Aufgabenwarteschlangenposten** wird angezeigt.

Status	Benutzer-ID	Art des auszuführenden Objekts	ID des auszuführenden Objekts	Beschreibung des auszuführenden Objekts	Beschreibung	Aufgabenwarteschlange - Kategoriencode
Bereit	ADMIN	CodeUnit	5606853	BYD DM InitShortCutDimensions	BYD DM InitShortCutDimensions	

3. Klicken Sie unter der Spalte **Status** für die Aufgabe **BYD DM InitShortCutDimensions** auf den angezeigten Wert **Bereit**.
4. Die Karte für den Aufgabenwarteschlangenposten wird geöffnet.

CodeUnit · 5606853 · BYD DM InitShortcutDimensions

[Start](#)
[Aufgabenwarteschlange](#)
[Weitere Optionen](#)

Status auf 'Bereit' festlegen
 Neu starten
 Fehler anzeigen

Auf „Abwarten“ setzen
 Einmal ausführen (Vordergrund)

Allgemein

[Weniger anzeigen](#)

Art des auszuführend...	CodeUnit	Maximale Anzahl von ...	0
ID des auszuführend...	5606853	Verzögerung der erne...	0
Beschriftung des ausz...	BYD DM InitShortcutDimensions	Letzter Bereit-Status	6/24/2025 2:48 PM
Beschreibung	BYD DM InitShortcutDimensions	Früheste(s) Startdatu...	6/24/2025 2:48 PM
Parameterzeichenfolge		Ablaufdatum/-uhrzeit	
Aufgabenwarteschlan...		Zeitüberschreitung be...	12 Stunden
Priorität	Normal	Status	Bereit
Benutzer-ID	ADMIN		

Wiederholung

Wiederkehrende Aufg...	☐	Datumsformel für näc...	
Montags ausführen	☐	Startzeit	
Dienstags ausführen	☐	Endzeit	
Mittwochs ausführen	☐	Anzahl der Minuten z...	0
Donnerstags ausführen	☐	Leerlaufzeitspanne	5
Freitags ausführen	☐		
Samstags ausführen	☐		
Sonntags ausführen	☐		

- Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Start > Auf „Abwarten“ setzen**.
- Die Felder zur Planung der Aufgabe können bearbeitet werden.
- Klicken Sie neben dem Feld **Früheste(s) Startdatum** auf die Ellipse [...].
- Das Dialogfenster **Datum-Uhrzeit-Dialogfeld** wird angezeigt.

Datum-Uhrzeit-Dialogfeld

Datum

Zeit

OK

Abbrechen

- Geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Aufgabe ausführen lassen möchten.
- Geben Sie die Uhrzeit an, an der Sie die Aufgabe ausführen lassen möchten.
- Bestätigen Sie die Eingabe mit der Schaltfläche **OK**.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Start > Status auf „Bereit“ festlegen**.
- Der Status der Aufgabe wird auf **Bereit** geändert.

Sie haben die Aufgabe geplant. Nach Ausführung der Aufgabe ermöglicht **Beyond Dimensions**, die

Shortcutdimensionen für die Stammdaten schnell und einfach über die dazugehörigen Karten unter der Registerkarte **Dimensionen** zu pflegen. In den Listen für die Stammdaten werden die Werte ebenfalls angezeigt.

Feldwert für Standarddimension einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit **Beyond Dimensions** eine bereits eingerichtete Standarddimension mit einem Wert eines Feldes aus einer Tabelle belegen können. Weitere Informationen zu Dimensionen erhalten Sie in der Standardhilfe von Microsoft unter dem Kapitel [Arbeit mit Dimensionen](#).

Die Vorgehensweise wird anhand eines Anwendungsbeispiels beschrieben. Für die nachfolgende Beschreibung gehen wir davon aus, dass Sie einstellen möchten, dass das System beim Erstellen eines neuen Datensatzes für einen Debitoren (neben globalen Dimensionen und Shortcut-Dimensionen) die folgenden Dimensionen pflegt:

- Debitorenbuchungsgruppe
- Verkäufercode

Um den individuellen Feldwert des Feldes **Debitorenbuchungsgruppe** und des Feldes **Verkäufercode** von der Seite **Debitor** als Dimensionswert einer Dimension mitzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Dimensionen**.
2. Die Seite **Dimensionen** wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Feldstandarddimensionen**.
4. Die Seite **Feldstandarddimensionen** wird angezeigt.

Feld-Id ↑	Feldbezeichnung	Dimensionscode	Dimensionsname	Aktiv
→				☐

5. Öffnen Sie die Dropdown-Liste für das Feld **Tabellen-ID**.
6. Wählen Sie die Tabelle aus, in der Sie einen Feldwert als Dimension einrichten möchten. In unserem Anwendungsbeispiel möchten wir bei einem Debitoren die entsprechenden Einstellungen definieren, daher wählen wir im Feld **Tabellen-ID** den Wert **18 Customer** aus.
7. Der Wert im Feld **Tabellencaption** wird vom System aktualisiert.
8. Klicken Sie im Listenbereich der Seite unter der Spalte **Feld-ID** auf die Ellipse.

Feld-Id ↑	Feldbezeichnung	Dimensionscode	Dimensionsname	Aktiv
→				☐

9. Die verfügbaren Felder werden angezeigt. Beachten Sie, dass nur die Felder angezeigt werden, die in der

angegebenen Tabelle (im Feld **Tabellen-ID**) vorhanden sind.

10. Wählen Sie ein Feld aus, dessen Feldwert Sie als Dimensionswert verwenden möchten. In unserem Anwendungsbeispiel wählen wir das Feld **21 (Debitorenbuchungsgruppe)** aus.
11. Die Spalte **Feldbezeichnung** wird mit der Bezeichnung des Feldes aktualisiert.
12. Wählen Sie unter der Spalte **Dimensionscode** die Dimension aus, für die Sie den Feldwert des ausgewählten Felds als Dimensionswert führen möchten. In unserem Anwendungsbeispiel ist eine Dimension mit der Bezeichnung **Debitorenbuchungsgruppe** vorhanden. Diese Dimension hat bereits Dimensionswerte. Feldwerte, die als Dimensionswerte verwendet werden sollen, müssen nachträglich initialisiert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Vorgabedimensionen initialisieren](#).
13. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter der Spalte **Aktiv**. Sie haben das Feld **Debitorenbuchungsgruppe** und den flexiblen Feldwert auf der Debitorenkarte zu der Dimension **Debitorenbuchungsgruppe** als Dimensionswert hinzugefügt.
14. Um den Feldwert des Feldes **Verkäufercode** auf der Debitorenkarte als Dimensionwert für eine Dimension zu verwenden, wählen Sie auf der Seite **Feldstandarddimensionen** in dem Feld **Tabellen-ID** die Tabelle **18 Customer** aus.
15. Der Wert im Feld **Tabellencaption** wird vom System aktualisiert.
16. Klicken Sie im Listenbereich der Seite unter der Spalte **Feld-ID** auf die Ellipse.
17. Wählen Sie den Wert **29 (Verkäufercode)** aus.
18. Die Spalte **Feldbezeichnung** wird mit der Bezeichnung des Feldes aktualisiert.
19. Wählen Sie unter der Spalte **Dimensionscode** die Dimension aus, für die Sie den Feldwert des ausgewählten Felds als Dimensionswert führen möchten. In unserem Anwendungsbeispiel ist eine Dimension mit der Bezeichnung **Verkäufercode** vorhanden. Diese Dimension hat bereits Dimensionswerte. Feldwerte, die als Dimensionswerte verwendet werden sollen, müssen nachträglich initialisiert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Vorgabedimensionen initialisieren](#).
20. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen unter der Spalte **Aktiv**. Sie haben das Feld **Verkäufercode** und den flexiblen Feldwert auf der Debitorenkarte zu der Dimension **Verkäufercode** als Dimensionswert hinzugefügt.

[Weiter mit dem nächsten Kapitel](#)

Vorgabedimensionen initialisieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Werte eines Feldes aus einer Tabelle als Dimensionswerte für eine Dimension initialisieren. Beachten Sie, dass Sie für diese Beschreibung bereits eine Kombination aus Feldwert und Dimension erstellt haben müssen. Weitere Informationen dazu, wie Sie ein Feld bzw. einen Feldwert für eine Standarddimension einrichten, erhalten Sie unter dem Kapitel [Feldwert für Standarddimension einrichten](#).

Gehen Sie wie folgt vor, um Feldwerte für eine Dimension zu initialisieren:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Dimensionen**.
2. Die Seite **Dimensionen** wird angezeigt.
3. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Feldstandarddimensionen**.
4. Die Seite **Feldstandarddimensionen** wird angezeigt.

←

Feldstandarddimensionen

✓ Gespeichert

+ Neu

Liste bearbeiten

Löschen

Vorgabedimensionen initialisieren

...

Filter

Tabellen-ID

Tabellencaption

5. In der Menüleiste gibt es zwei Aktionen:
 - **Vorgabedimensionen initialisieren:** Wählen Sie diese Aktion aus, wenn Sie alle im Listenbereich definierten Kombinationen für Feldwerte und Dimensionen initialisieren möchten.
 - **Aktuelle Vorgabedimensionen initialisieren:** Wählen Sie diese Aktion aus, wenn Sie nur spezifische Feldwerte einer Tabelle (eingegrenzt durch einen Wert im Feld **Tabellen-ID**) als Dimensionswerte initialisieren möchten.

Sie haben eine oder mehrere Vorgabedimensionen initialisiert.

Shortcutdimensionen an Stammdaten pflegen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen an Stammdaten pflegen können. **Beyond Dimensions** ermöglicht es Ihnen, bis zu 6 Shortcut-Dimensionen an Stammdaten zu pflegen. Die App erweitert die folgenden Seiten und Listen mit Shortcutdimensionen.

Die Inhalte dieses Kapitels sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:


- [Shortcutdimensionen für Kontenplan und Sachkontokarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Kontaktliste und Kontaktkarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Debitorenliste und Debitorenkarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Kreditorenliste und Kreditorenkarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Anlagenliste und Anlagekarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Artikelliste und Artikelkarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Ressourcenliste und Ressourcenkarte pflegen](#)
- [Shortcutdimensionen für Serviceartikelliste und Serviceartikelkarte pflegen](#)

Shortcutdimensionen für Kontenplan und Sachkontokarte pflegen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen für die Sachkontokarten pflegen können. Diese Shortcutdimensionen werden auch im Kontenplan angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen für den Kontenplan und die Sachkontokarte zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite [Sachkontenplan](#).
2. Die Seite **Sachkontenplan** wird angezeigt. Die eingerichteten Shortcutdimensionen werden am rechten Rand der Tabelle angezeigt.



3. Um die Shortcutdimensionen eines Sachkontos zu pflegen, öffnen Sie die Karte des Sachkontos.
4. Unter dem Register **Dimensionen** können Sie die Werte für die Shortcutdimension eingeben.

Nach der Eingabe eines Dimensionswerts wird dieser in den Spalten der dazugehörigen Liste/n aktualisiert.

Shortcutdimensionen für Kontaktliste und Kontaktkarte pflegen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen für die Kontaktkarten pflegen können. Diese Shortcutdimensionen werden auch in der Kontaktliste angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen für die Kontaktkarte und die Kontaktliste zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite [Kontakte](#).
2. Die Seite **Kontakte** wird angezeigt. Die eingerichteten Shortcutdimensionen werden am rechten Rand der Tabelle angezeigt.



3. Um die Shortcutdimensionen einer Kontaktkarte zu pflegen, öffnen Sie die Karte des Kontakts.
4. Unter dem Register **Dimensionen** können Sie die Werte für die Shortcutdimension eingeben.


Nach der Eingabe eines Dimensionswerts wird dieser in den Spalten der dazugehörigen Liste/n aktualisiert.

Shortcutdimensionen für Debitorenliste und Debitorenkarte pflegen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen für die Debitorenkarten pflegen können. Diese Shortcutdimensionen werden auch in der Debitorenliste angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen für die Debitorenkarte und die Debitorenliste zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Debitoren**.
2. Die Seite **Debitoren** wird angezeigt. Die eingerichteten Shortcutdimensionen werden am rechten Rand der Tabelle angezeigt.



No. 1	Name	Zuständigkeitsbereich	Lagerort	Telefon	Kontakt	Sales (000)	Folger Sales (000)	Verkauf (000)	Region (000)	Abteilung Code	Technische Gruppe Code	Unternehmensgruppe Code	Region Code	Hersteller Code	Vertriebskanal Code	Verkaufskategorie Code
33000	Adium Corporation	942 2136946146	Jessie Otto	2875	0,00	224.738,30	267.406,47	MITTEL								
20000	Tray Research	...	Brigitte Werner	3.437,55	3.437,55	13.054,80	83.477,62	GROSS								
30000	School of Fine Art	...	Julia Werner	50.559,40	50.559,40	224.417,70	173.858,30	MITTEL								
40000	Alpine Ski House	...	Kai Neumann	4.054,30	4.054,30	71.803,30	87.749,00	KLEIN								
50000	Relacloud	...	Isak Schröder	10.287,08	9.969,62	84.651,80	90.456,69	MITTEL								

3. Um die Shortcutdimensionen einer Kontaktkarte zu pflegen, öffnen Sie die Karte des Debitors.
4. Unter dem Register **Dimensionen** können Sie die Werte für die Shortcutdimension eingeben.


Nach der Eingabe eines Dimensionswerts wird dieser in den Spalten der dazugehörigen Liste/n aktualisiert.

Shortcutdimensionen für Kreditorenliste und Kreditorenkarte pflegen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen für die Kreditorkarten pflegen können. Diese Shortcutdimensionen werden auch in der Kreditorliste angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen für die Kreditorkarte und die Kreditorliste zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Kreditoren**.
2. Die Seite **Kreditoren** wird angezeigt. Die eingerichteten Shortcutdimensionen werden am rechten Rand der Tabelle angezeigt.



No. 1	Name	Zuständigkeitsbereich	Lagerort	Telefon	Kontakt	Sachbearh.	Sales (000)	Folger Sales (000)	Region (000)	Abteilung Code	Debitorengruppe Code	Unternehmen Code	Region Code	Hersteller Code	Vertriebskanal Code	Verkaufskategorie Code
33000	Reichart, Inc.	...	Jarvis Warner	1964,30	1.964,30	19.783,10										
20000	Prod Up Consultants	...	Kai Neuman	5.534,81	5.534,81	84.563,07										
30000	Graphic Design Institute	...	Georg Schreiner	6.619,90	6.619,90	72.244,70										
40000	Wide World Importers	...	Hari Carstens	20.526,66	20.526,66	219.375,57										

3. Um die Shortcutdimensionen einer Kreditorkarte zu pflegen, öffnen Sie die Karte des Kreditors.
4. Unter dem Register **Dimensionen** können Sie die Werte für die Shortcutdimension eingeben.

Nach der Eingabe eines Dimensionswerts wird dieser in den Spalten der dazugehörigen Liste/n aktualisiert.

Shortcutdimensionen für Anlagenliste und Anlagekarte pflegen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Shortcutdimensionen für die Anlagenkarten pflegen können. Diese Shortcutdimensionen werden auch in der Anlagenliste angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen für die Anlagenkarte und die Anlagenliste zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Anlagen**.
2. Die Seite **Anlagen** wird angezeigt. Die eingerichteten Shortcutdimensionen werden am rechten Rand der Tabelle angezeigt.

Shortcutdimensionen werden auch in der Serviceartikelliste angezeigt.

Um die Shortcutdimensionen für die Serviceartikelkarte und die Serviceartikelliste zu pflegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Serviceartikel**.
2. Die Seite **Serviceartikel** wird angezeigt. Die eingerichteten Shortcutdimensionen werden am rechten Rand der Tabelle angezeigt.



Nr. 1	Beschreibung	Artikelnr.	Serienr.	Debitorenr.	Suchbegriff	Abteilung Code	Debitorengruppe Code	Unternehmensgruppe Code	Region Code	Hersteller Code	Verantwortlicher Code	Verkaufskampagne Code
SV000002	CleanWave dishwasher	1002	CW_160-021351	20000	CLEANWAVE DISH...							

3. Um die Shortcutdimensionen einer Serviceartikelkarte zu pflegen, öffnen Sie die Karte des Serviceartikels.
4. Unter dem Register **Dimensionen** können Sie die Werte für die Shortcutdimension eingeben.

Nach der Eingabe eines Dimensionswerts wird dieser in den Spalten der dazugehörigen Liste/n aktualisiert.