


# BEYOND Document Designer Service



# **BEYONDIT GmbH**

Schauenburgerstr. 116 24118 Kiel Deutschland

+49 431 3630 3700 info@beyondit.gmbh

# Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation
Einleitung
Allgemein
Über diese App
Lizenzverwaltung
Lizenzverwaltung
Einrichtung
Benutzerberechtigungen zuweisen
Kopfzeilenbild einrichten
Fußzeilenbild einrichten
Wasserzeichenbild einrichten
Berichte aktivieren
Berichtseinrichtung zurücksetzen
Funktionen
Druckeinstellungen definieren
Feld zum Bericht hinzufügen
Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen
Feldbeschriftung ändern
Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen
Feldbeschriftung ausblenden
Bedingung für Feld definieren
Text zum Bericht hinzufügen
Platzhalter zum Text hinzufügen
Übersetzung für Textzeile hinzufügen
Saisontexte zu Bericht hinzufügen
Rich Text zum Bericht hinzufügen

Mehrere Feldwerte eines Datensatzes in einer Zeile andrucken

Formate definieren

Feldformatierung einrichten

Berichtadressformat bearbeiten

# Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond Document Designer Service** in Ihrer Business Central-Umgebung.

Diese Dokumentation richtet sich an erfahrene Nutzer von Business Central. Für die Einrichtung von **Beyond Document Designer Service** können zusätzliche Kenntnisse über Softwareprodukte Dritter erforderlich sein.

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond Document Designer Service** einzurichten und professionell damit zu arbeiten. Achten Sie besonders auf die in der Dokumentation enthaltenen Tipps, Informationen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die ordnungsgemäße Verwendung von **Beyond Document Designer Service** und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.



## Hersteller

Beyond Document Designer Service wurde entwickelt von:

#### **BeyondIT GmbH**

Schauenburgerstraße 116 24118 Kiel Deutschland info@beyondit.gmbh +49 431 3630 3700



## Versionshistorie

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	21.02.2025	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	11.06.2025	Jannic Weidel	Einleitendes Kapitel hinzugefügt
1.2	02.07.2025	Jannic Weidel	Dokumentation für neues Feature Mehrere Feldwerte eines Datensatzes in einer Zeile andrucken
1.3	04.08.2025	Jannic Weidel	Neues Kapitel Formate definieren hinzugefügt
2.0	05.11.2025	Jannic Weidel	Umbenennung des Produkts in "Beyond Document Designer Service"
Dokumentzugriff		öffentlich	

# Allgemeine Informationen

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, die Sie beim Befolgen der Beschreibungen beachten müssen. Die Informationen sind als Hinweise hervorgehoben und nach Art und Wichtigkeit geordnet. Die Hinweise sind im Folgenden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt:

#### 6 TIP

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Neben dem klassischen Anklicken von Optionen bietet Business Central auch die Möglichkeit, sogenannte Shortcuts zu verwenden. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen Sie die gewünschte Aktion auch in der Benutzeroberfläche ausführen können. Durch die Verwendung von Shortcuts können Sie schneller und effektiver arbeiten. Probieren Sie die Tastenkombinationen aus und Sie werden überrascht sein, wie viel schneller Sie arbeiten können.

#### O NOTE

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Der Hinweis enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung, Konfiguration oder Bedienung der Software. Befolgen Sie diese Anweisungen, um effektiver zu arbeiten und unnötige Supportanfragen zu vermeiden. Dieser Hinweis kann Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Option ausgeblendet ist, und Ihnen sagen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sie wieder einblenden möchten.

#### **I** IMPORTANT

Diese Warnung stellt ein **geringes Risiko** dar. Die Warnung bezieht sich auf nicht kritische Probleme, die zu unerwünschtem Verhalten oder Konfigurationsproblemen führen können.

Sie können die Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität beeinträchtigen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

#### **▲ CAUTION**

Diese Warnung stellt ein **mittleres Risiko** dar. Die Warnung weist auf ein potenzielles Problem hin, das die Systemstabilität oder Datenintegrität beeinträchtigen könnte.

Die Nichteinhaltung kann zu Fehlern, Leistungseinbußen oder teilweisen Dienstunterbrechungen führen. Die durch die Nichteinhaltung verursachten Fehler betreffen nur die App selbst und verhindern, dass Sie mit Daten innerhalb der App arbeiten können.

#### **A WARNING**

Diese Warnung stellt ein **hohes Risiko** dar. Die Warnung weist auf eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Produktivsystem hin.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das gesamte System beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr des Verlusts kritischer Daten oder eines Totalausfalls des Systems, was zu einer längeren Ausfallzeit führt. Die Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und es muss ein Backup eingespielt werden.

Beyond Document Designer Service ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

**Beyond Document Designer Service** erweitert die App **Beyond Document Designer** um den Geschäftsbereich **Service**, d.h. Sie können alle Servicebelege individuell mit einem Kopfzeilenbild, Fußzeilenbild und ggf. einem Wasserzeichen zu gestalten. Entwerfen Sie Ihr eigenes digitales Briefpapier und erzeugen Sie direkt Ihre Belege damit.

Zusätzlich dazu können Sie auch den Inhalt der Belege gestalten. Sie können neben Schriftart und Schriftgröße auch zusätzliche Felder zu dem Beleg hinzufügen. Verändern Sie den Schriftschnitt, fügen Sie ein Unterschriftenfeld hinzu, definieren Sie eine neue Bezeichnung für ein Feld im Beleg, stellen Sie ein, ob Positionsnummern gedruckt oder ausgeblendet werden sollen und vieles mehr.

Beyond Document Designer Service unterstützt die folgenden Servicebelege und -dokumente:

- Serviceangebot
- Serviceauftrag
- Servicelieferung
- Servicerechnung
- Servicegutschrift
- Serviceartikelarbeitsblatt

Weitere Informationen dazu, welchen Funktionsumfang **Beyond ReportsV2** Ihnen bietet, erhalten Sie unter der produktspezischen Dokumentation. Klicken Sie hier, um zur Dokumentation für **Beyond ReportsV2** zu gelangen.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: Beyond Document Designer Service Dokumentation.

#### **6** NOTE

#### Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von **Beyond Document Designer Service** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond Document Designer Service** verwenden zu können und werden automatisch installiert:


- Beyond License: Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.
- Beyond Document Designer: App für die Gestaltung von individuellen Berichten und Belegen in Business Central.
- Beyond Signature: App für digitale Unterschriften in Berichten, Belegen und Dokumenten in Business Central.
- Beyond Service Worksheet: App zum Gruppieren von Servicezeilen in Business Central

# Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von Beyond Document Designer Service einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für Beyond Document Designer Service einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite Beyond Lizenz-Management.
- 2. Die Seite Beyond Lizenz-Management wird angezeigt.



3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondlT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

Spalte	Beschreibung				
Unternehmensname	Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.				
Anwendungsname	Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von BeyondIT verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.				
Status	<ul> <li>Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich:</li> <li>Valid: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden.</li> <li>Expired: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.</li> <li>Trial: Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden.</li> <li>Exceeded: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.</li> </ul>				
Startdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.				
Ablaufdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.				
Test	Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte <b>Ablaufdatum</b> ).				
Lizenzierte Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizensiert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.				
Aktuelle Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden. Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte <b>Lizenzierte Metrik</b> und <b>Aktuelle Metrik</b> können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.				


# Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **Beyond Document Designer Service** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD RPS User	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension <b>Beyond Document Designer Service</b> .

Um die Benutzerberechtigung für Beyond ReportsV2 einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berechtigungssätze und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berechtigungssätze wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
- 5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig** > **Zugriffsrechte** > **Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer**.



- 6. Die Seite Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer wird angezeigt.
- 7. Blenden Sie den Filterbereich ein (**UMSCHALT+F3**) und verwenden Sie als Filterkriterium **Erweiterungsname** und dem Wert **Beyond Document Designer Service**.
- 8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von BeyondDocument Designer Service gefiltert.
- 9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

Sie haben einem Benutzer Rechte für **Beyond Document Designer Service** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

# Kopfzeilenbild einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Bild (Kopfzeilenbild) für Ihre Berichte einrichten können. Beachten Sie, dass das Bild idealerweise die folgenden Abmessungen aufweisen sollte:







Auf dem Beispielbild werden die transparenten Bereiche mit grauen und weißen Kacheln kariert. Diese Bereiche werden nicht gedruckt.

Um Ihr Kopfzeilenbild für die Berichte einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.




- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsbilder.
- 5. Die Seite Berichtsbilder wird angezeigt.




6. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms in der Spalte **Code** einen Code für den neuen Datensatz an oder wählen Sie einen vorhandenen Datensatz aus.

- 7. Geben Sie unter der Spalte **Beschreibung** eine Beschreibung für den Datensatz an. Wenn Sie für einen bestimmten Bericht andere Bilder einrichten möchten, können Sie die ID des entsprechenden Berichts unter der Spalte **Berichts-ID** angeben. Wenn keine Berichts-ID angegeben wird, werden die hochgeladenen Bilder für alle Berichte verwendet.
- 8. Die Werte der Felder **Name** und **Beschriftung** werden aktualisiert.
- 9. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** den Code für die Sprache ein, die im Bericht verwendet wird und für die die Bilder eingerichtet werden.
- 10. Geben Sie unter der Spalte **Zuständigkeitseinheitencode** den Code der Zuständigkeitseinheit ein, für die der Bericht mit den Bildern verwendet wird.
- 11. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bildschirmhälfte auf das Symbol für das Kopfzeilenbild.



- 12. Klicken Sie auf das Symbol zum Hochladen des Kopfzeilenbilds.
- 13. Geben Sie den Pfad zum Hochladen des Bildes an.
- 14. Nach dem Hochladen des Kopfzeilenbildes sind weitere Optionen im Menü für das Bild verfügbar.



- 15. Sie haben das Kopfzeilenbild hochgeladen. Wenn Sie die Größe des Bildes verändern möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol.
- 16. Die Seite Bildschneider wird angezeigt.

## Bildschneider Z X



Schließen

- 17. Um das Bild auf die gewünschte Größe zu skalieren, scrollen Sie mit dem Mausrad.
- 18. Um das Bild seitlich zu verschieben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie dann das Bild in den Rahmen.
- 19. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Speichern**. Das Kopfzeilenbild wird gespeichert.
- 20. Auf der Seite **Berichtsbilder** haben Sie unterhalb des Kopfzeilenbilds in der Dropdown-Liste folgende Optionen zur Einstellung des Kopfzeilenbildes:
  - o Alle Seiten: Das Kopfzeilenbild wird auf allen Seiten des Berichts gedruckt.
  - Erste Seite: Das Kopfzeilenbild wird ausschließlich auf der ersten Seite des Berichts gedruckt.
  - o Letzte Seite: Das Kopfzeilenbild wird ausschließlich auf der letzten Seite des Berichts gedruckt.

Sie haben das Kopfzeilenbild eingerichtet.

Weiter mit dem nächsten Kapitel

## Fußzeilenbild einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Bild (Fußzeilenbild) für Ihre Berichte einrichten können. Beachten Sie, dass das Bild idealerweise die folgenden Abmessungen aufweisen sollte:



Cronus AG | Sample Street 12, 12345 Sample City
Phone: +49 (0)123 456 789 | Email: info@cronus-ag.de | Website: www.cronus-ag.de
Commercial Register: HRB 987654 | VAT ID: DE123456789 | Tax Number: 123/456/78900
Bank Details: Sample Bank | IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00 | BIC: COBADEFFXXX

Auf dem Beispielbild werden die transparenten Bereiche mit grauen und weißen Kacheln kariert. Diese Bereiche werden nicht gedruckt.

Um Ihr Fußzeilenbild für die Berichte einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.




- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsbilder.
- 5. Die Seite Berichtsbilder wird angezeigt.
- 6. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms in der Spalte **Code** einen Code für den neuen Datensatz an. Wenn Sie bereits wie im Kapitel Kopfzeilenbild einrichten beschrieben, ein Kopfzeilenbild hochgeladen haben, wählen Sie den erstellten Datensatz aus, um das Fußzeilenbild zu diesem Datensatz hochzuladen.
- 7. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bildschirmhälfte auf das Symbol für das Fußzeilenbild.



- 8. Klicken Sie auf das Symbol zum Hochladen des Fußzeilenbilds.
- 9. Geben Sie den Pfad zum Hochladen des Bildes an.
- 10. Nach dem Hochladen des Fußzeilenbildes sind weitere Optionen im Menü für das Bild verfügbar.




- 11. Sie haben das Fußzeilenbild hochgeladen. Wenn Sie die Größe des Bildes verändern möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol.
- 12. Die Seite **Bildschneider** wird angezeigt.



Schließen


- 13. Um das Bild auf die gewünschte Größe zu skalieren, scrollen Sie mit dem Mausrad.
- 14. Um das Bild seitlich zu verschieben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie dann das Bild in den Rahmen.
- 15. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Speichern**. Das Fußzeilenbild wird gespeichert.
- 16. Auf der Seite **Berichtsbilder** haben Sie unterhalb des Fußzeilenbilds in der Dropdown-Liste folgende Optionen zur Einstellung des Fußzeilenbildes:
  - o Alle Seiten: Das Fußzeilenbild wird auf allen Seiten des Berichts gedruckt.
  - o Erste Seite: Das Fußzeilenbild wird ausschließlich auf der ersten Seite des Berichts gedruckt.
  - o Letzte Seite: Das Fußzeilenbild wird ausschließlich auf der letzten Seite des Berichts gedruckt.



## Wasserzeichenbild einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Bild (Wasserzeichenbild) für Ihre Berichte einrichten können. Beachten Sie, dass das Bild idealerweise die folgenden Abmessungen aufweisen sollte:


	Länge	Breite	Format
Wasserzeichenbild:	800 px	800 px	JPEG (Graustufen)



Auf dem Beispielbild werden die transparenten Bereiche mit grauen und weißen Kacheln kariert. Diese Bereiche werden nicht gedruckt.

Um Ihr Wasserzeichenbild für die Berichte einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.



- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsbilder.
- 5. Die Seite **Berichtsbilder** wird angezeigt.
- 6. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms in der Spalte **Code** einen Code für den neuen Datensatz an. Wenn Sie bereits wie im Kapitel Kopfzeilenbild einrichten bzw. Fußzeilenbild einrichten beschrieben, ein Kopfzeilenbild hochgeladen haben, wählen Sie den erstellten Datensatz aus, um das Wasserzeichenbild zu diesem Datensatz hochzuladen.
- 7. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bildschirmhälfte auf das Symbol für das Wasserzeichenbild.



Wasserzeichenbild

- 8. Klicken Sie auf das Symbol zum Hochladen des Wasserzeichenbilds.
- 9. Geben Sie den Pfad zum Hochladen des Bildes an.

Sie haben das Wasserzeichenbild eingerichtet.

## Berichte aktivieren


In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Berichte von den Standardberichten zu **Beyond Document Designer Service** wechseln.

Um die Standardberichte in Business Central mit den individuell anpassbaren Berichten von **Beyond Document Designer Service** auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.



- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsauswahl einrichten.
- 5. Es wird ein Dialogfeld eingeblendet.



- 6. Aktivieren Sie in dem Dialogfeld die Option Beyond Reports.
- 7. Bestätigen Sie die Auswahl. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Sie haben die Vorlagen der Berichte von **Beyond Document Designer Service** aktiviert und verwenden diese in Ihrem Business Central.

# Berichtseinrichtung zurücksetzen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Berichtseinrichtung zurücksetzen.



#### **Achtung**

Die nachfolgende Anleitung beschreibt, wie Sie alle von Ihnen oder Dritten vorgenommen Änderungen an einer Berichtseinrichtung löschen. Individuelle Anpassungen an Schriftart, Schriftgröße, Druckeinstellungen (Positionsnummer, Seitenzahlen, Preise drucken usw.) werden gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Um die Anpassungen an einem Bericht in **Beyond Document Designer Service** zurück auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie den Bericht in der Liste der verfügbaren Berichte aus.
- 5. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Standardwerte wiederherstellen.
- 6. Es wird ein Dialogfenster angezeigt.



Diese Aktion wird den Bericht auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Alle benutzerdefinierten Änderungen werden verloren gehen. Sind Sie sicher das Sie fortfahren möchten?



7. Wenn Sie die Einstellungen für den Bericht auf die Standardwerte von **Beyond Document Designer Service** zurücksetzen möchten, bestätigen Sie das Dialogfenster über die Schaltfläche **Ja**.

Sie haben die Einstellungen des Bericht zurück auf die Standardeinstellungen gesetzt. Alle individuellen Anpassungen für diesen Bericht wurden gelöscht.

## Druckeinstellungen definieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Druckeinstellungen für einen Bericht definieren können.

#### **6** NOTE

#### Unterschriften digital erfassen und drucken

**Beyond Reports** wird zusammen mit unserer App **Beyond Signature** installiert. Die App **Beyond Signature** ermöglicht es Ihnen, Unterschriften digital zu erfassen und diese in den entsprechenden Berichten zu drucken. Beachten Sie, dass dazu der Unterschriftenbereich im Bericht angedruckt werden muss. Wie Sie den Unterschriftenbereich andrucken, wird im weiteren Verlauf dieses Kapitel erklärt. Weitere Informationen zu **Beyond Signature** erhalten Sie unter Beyond Signature.


#### **1** TIP

#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um die Druckeinstellungen für einen Bericht zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Unter der Registerkarte **Druckeinstellungen** können Sie die folgenden Druckeinstellungen für den Berichtskopf vornehmen:
  - o **Schriftart**: In diesem Feld definieren Sie, welche Schrift im Bericht verwendet werden soll.
  - o Schriftgröße: In diesem Feld legen Sie die Größe der Schrift fest.
  - **Seitenzahl**: In diesem Feld legen Sie fest, ob eine Seitenzahl im Bericht angedruckt werden soll und wenn ja wo diese angedruckt wird.
  - Unterschriftenbereich: In diesem Feld legen Sie fest, ob ein Unterschriftenbereich im Bericht gedruckt werden soll.
  - **MwSt. Spezifikation**: In diesem Feld legen Sie fest, ob die Mehrwertsteuerspezifikation im Bericht gedruckt werden soll.
- 7. Unter der Registerkarte **Druckeinstellungen** können Sie die folgenden Druckeinstellungen für die Berichtszeilen vornehmen:
  - **Positionsnr.**: In diesem Feld legen Sie fest, ob Positionsnummern im Bericht angedruckt werden sollen.
  - o Erhöhung Positionsnr.: In diesem Feld legen Sie fest, wie Positionsnummern erhöht werden sollen.
  - o Artikelnr.: In diesem Feld legen Sie fest, ob Artikelnummern gedruckt werden sollen.

- o **Zeilen ohne Menge**: In diesem Feld legen Sie fest, ob Artikelzeilen ohne Menge im Bericht gedruckt werden sollen.
- o **Preise**: In diesem Feld legen Sie fest, ob in dem Bericht Preise angedruckt werden sollen oder nicht. Aktivieren Sie diese Option beispielsweise, wenn Sie dem Berichtsempfänger keine Preise mitteilen möchten oder Artikelpreise für den Bericht unrelevant sind.
- Rundung deaktivieren: Mit diesem Schieberegler legen Sie fest, ob in den Berichten die Rundung nicht k\u00fcnstlich
  auf 2 Nachkommastellen gerundet werden soll, sondern bis zu 15 Nachkommastellen im Bericht gedruckt werden
  sollen

Sie haben die Druckeinstellungen für den Bericht bearbeitet. Beachten Sie, dass insbesondere die Schriftart von feldspezifischen Einstellungen überschrieben werden kann. Weitere Informationen zu Feldern im Bericht erhalten Sie unter Feld zu Bericht hinzufügen.

## Feld zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Feld zu einem Bericht hinzufügen. **Beyond Document Designer Service** ermöglicht es Ihnen sowohl neue Felder mit Ihrem entsprechenden Feldwert als auch verknüpfte Felder und deren Feldwert in den Bericht hinzuzufügen. Weitere Informationen zu verknüpften Feldern erhalten Sie unter dem Abschnitt Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen.

#### [!INOTE]

#### Anzeige von hinzugefügten Feldern

Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

#### [!INOTE]

#### Einstellungen für hinzugefügte Felder

Beachten Sie, dass Änderungen an den Formatierungen im Bereich **Felder** die allgemeinen Druckeinstellungen übersteueren, d.h. wenn Sie für diese Zeile eine Änderung in den Spalten **Schriftart**, **Schriftgröße**, **Fett drucken** und **Ausrichtung** vornehmen, betrifft dies nur diese Zeile.


#### **6** TIP

#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.


Um ein Feld zu einem Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie das Feld hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
  - 1: Oben Links: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich.
     Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
  - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.


- o 3: Oben: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
- o 4: Oben (Spalten): \*Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
- 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*vor\* allen Berichtszeilen.\*
- **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
- **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
- 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*nach\* allen Berichtszeilen.\*
- o 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.



Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.

- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich **Oben rechts** (2).
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich Felder in der Menüleiste die Option Felder hinzufügen aus.
- 9. Das Fenster **Felder-Lookup** wird angezeigt.







- 10. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Felder das Feld aus, dass Sie zum Bericht hinzufügen möchten. In unserem Beispiel fügen wir das Feld **Gewünschtes Lieferdatum** (ID: **5790**) hinzu.
- 11. Das Feld Gewünschtes Lieferdatum wird im Listenbereich Oben Rechts (2) des Berichts hinzugefügt.



Sie haben ein Feld zum Bericht hinzugefügt. In der entsprechenden Zeile unter dem Bereich **Felder** finden Sie zusätzliche Einstellungen zur Formatierung des Felds und des Feldwerts.

Weitere Informationen wie beispielsweise die Feldbezeichnung in einem Bericht ändern erhalten Sie unter dem Abschnitt Feldbeschriftung ändern.

## Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein oder mehrere verknüpfte Felder zu einem Bericht hinzufügen. Der Unterschied zwischen einem Feld und einem verknüpften Feld besteht darin, dass Sie bei einem verknüpften Feld einen Feldwert in einem Bericht referenzieren, der standardmäßig nicht in der entsprechenden Berichtstabelle enthalten ist. In dieser Beschreibung wird veranschaulicht, wie Sie das Feld **Verkäufercode** zu dem Bericht hinzufügen und statt des Werts (beispielsweise **DH**) den mit diesem Code verknüpfte Feldwerte/Informationen aus einer anderen Tabelle referenzieren. Dies kann beispielsweise der Name des Verkäufers, die spezifische Telefonnummer des Verkäufers und/oder die E-Mailadresse des Verkäufers sein.

#### [!INOTE]

## Anzeige von hinzugefügten Feldern

Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

#### [!INOTE]

#### Einstellungen für hinzugefügte Felder

Beachten Sie, dass Änderungen an den Formatierungen im Bereich **Felder** die allgemeinen Druckeinstellungen übersteueren, d.h. wenn Sie für diese Zeile eine Änderung in den Spalten **Schriftart**, **Schriftgröße**, **Fett drucken** und **Ausrichtung** vornehmen, betrifft dies nur diese Zeile.


### 6 TIP

#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um ein verknüpftes Feld zu einem Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie das verknüpfte Feld hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
  - 1: Oben Links: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich.
     Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat

#### bearbeiten.


- **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.
- o 3: Oben: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
- o 4: Oben (Spalten): \*Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
- 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*vor\* allen Berichtszeilen.\*
- **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
- **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
- 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*nach\* allen Berichtszeilen.\*
- o 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.



Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.


- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich **Oben rechts** (2).
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich Felder in der Menüleiste die Option Verknüpfte Felder hinzufügen aus.
- 9. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.








10. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren verknüpften Felder das Feld aus, dass Sie zum Bericht hinzufügen möchten. In unserem Beispiel fügen wir das verknüpfte Feld **Verkäufercode** (ID: **43**) hinzu. Sie können die Suche verwenden, um entsprechende Felder aus der Liste zu finden.



- 11. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- 12. Das Feld **Verkäufercode** wird im Listenbereich **Oben Rechts** (2) des Berichts hinzugefügt. Beachten Sie, dass die Tabellen-ID in diesem Fall nicht **36** (ID für die Tabelle **Verkaufskopf**) sondern **13** (ID für die Tabelle **Verkäufer/Einkäufer**) ist.
- 13. Klicken Sie unter der Spalte Nr. auf den Wert und wählen Sie die Ellipse (...)aus.



- 14. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.
- 15. Wählen Sie den Wert **Name** (ID: **2**) aus. Sie definieren damit, dass Sie für den Feldwert **Verkäufercode** den Wert des verknüpften Felds **Name** aus der Tabelle **13** (**Verkäufer/Einkäufer**) zum Bericht hinzufügen möchten.
- 16. Die Zeile für das verknüpfte Feld wird zum Listenbereich der Berichtseinrichtung aktualisiert und zeigt die entsprechende Auswahl an. Über die angrenzende Spalte **Bedingungen** können Sie Bedingungen definieren, unter denen dieses Feld gedruckt wird (beispielsweise, dass die verknüpften Felder oder allgemein Felder nur bei einer bestimmten Bedingung im Bericht gedruckt werden sollen). Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Bedingung für Feld definieren.
- 17. Sie haben ein verknüpftes Feld zum Bericht hinzugefügt. In der entsprechenden Zeile unter dem Bereich **Felder** finden Sie zusätzliche Einstellungen zur Formatierung des Felds und des Feldwerts.
- 18. Um die Telefonnummer des entsprechenden Verkäufers in dem Bericht auf gleiche Weise hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Verknüpfte Felder hinzufügen**.
- 19. Wählen Sie im Fenster **Felder-Lookup** das Feld **Verkäufercode** (ID: **43**) aus. Sie können die Suche verwenden, um das Feld schneller in der Liste zu finden.

- 20. Klicken Sie auf **OK**, um das Feld der Liste hinzuzufügen.
- 21. Klicken Sie unter der neu hinzugefügten Zeile unter der Registerkarte **Felder** in die Spalte **Nr.** und ändern Sie den Wert in **5053** (Feld: **Telefonnr.**).
- 22. Um die E-Mailadresse des entsprechenden Verkäufers in dem Bericht auf gleiche Weise hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Verknüpfte Felder hinzufügen**.
- 23. Wählen Sie im Fenster **Felder-Lookup** das Feld **Verkäufercode** (ID: **43**) aus. Sie können die Suche verwenden, um das Feld schneller in der Liste zu finden.
- 24. Klicken Sie auf **OK**, um das Feld der Liste hinzuzufügen.
- 25. Klicken Sie unter der neu hinzugefügten Zeile unter der Registerkarte **Felder** in die Spalte **Nr.** und ändern Sie den Wert in **5052** (Feld: **E-Mail**).

Sie haben den Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Verkäufers in den Bericht aufgenommen.

Weitere Informationen wie Sie beispielsweise die Feldbezeichnung in einem Bericht ändern erhalten Sie unter dem Abschnitt Feldbeschriftung ändern.

# Feldbeschriftung ändern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Feldbeschriftung für ein Feld ändern können.

#### [!INOTE]

#### Anzeige von hinzugefügten Feldern

Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

## 6 TIP

#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.


Um eine Beschriftung für ein Feld zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.

5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

© brichswindung Specient of Specialiste Specialiste

6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem sich das Feld befindet, für das Sie eine Beschriftung ändern möchten. In diesem Beispiel wird die Beschriftung für ein Feld geändert. Dieses Feld wird im Layoutbereich **Oben Rechts** (2) gedruckt.



7. Auf der Seite **Berichtseinrichtung** unter der Registerkarte **Felder** klicken Sie in der entsprechenden Zeile für das Feld, dessen Beschriftung Sie ändern möchten, in die Spalte **Beschriftung**. In unserem Beispiel ändern wir die Beschriftung für das Feld **Verk. an Deb.-Nr.**.



8. Ändern Sie den Wert in dem Feld **Beschriftung** auf die von Ihnen gewünschte Feldbeschriftung (beispielsweise **Kundennummer**).



Elbstraße 4, 20097 Hamburg, Deutschland Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland

Belegdatum	02.01.25	
Kundennummer	10000	
Ihre Referenz	OFFEN	
E-Mail	JO@contoso.com	

## Verkaufsauftrag - 101002

Sie haben die Beschriftung des Felds geändert. Sie können mit dieser Beschreibung auch die Beschriftung des Berichts (hier: **Verkaufsauftrag - 101002**) ändern. Der entsprechende Layoutbereich dafür ist **Oben** (3).

Neben der Änderung der Feldbeschriftung können Sie auch definieren, dass Feldbeschriftungen nicht angezeigt/gedruckt werden sondern nur die Feldwerte. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Feldbeschriftung ausblenden, erhalten Sie unter dem Abschnitt Feldbeschriftung ausblenden.

Beachten Sie, dass die Feldbeschriftung ggf. auch noch für andere Sprachen angepasst werden muss. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen.

# Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung hinzufügen können.

#### [!INOTE]

#### Anzeige von hinzugefügten Feldern

Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.


#### **1** TIP

#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen


Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung zum Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.



6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem sich das Feld befindet, für das Sie bei einer Feldbeschriftung eine Übersetzung hinzufügen möchten. In diesem Beispiel wird eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung hinzugefügt, die im Abschnitt Feldbeschriftung ändern von **Verk. an Deb.-Nr.** in **Kundennummer** umbenannt wurde. Dieses Feld wird im Layoutbereich **Oben Rechts** (2) gedruckt.



- 7. Auf der Seite **Berichtseinrichtung** unter der Registerkarte **Felder** klicken Sie in der entsprechenden Zeile für das Feld, für dessen Berschriftung Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten, in die Spalte **Anz. Übersetzungen**. In unserem Beispiel ändern wir die Beschriftung für das Feld **Kundennummer**.
- 8. Das Fenster Berichtsübersetzungen wird angezeigt.



- 9. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** die entsprechende Sprache an, in der Sie eine Übersetzung für die Feldbeschriftung hinterlegen möchten.
- 10. Geben Sie unter der Spalte **Bechriftung** die Übersetzung in der ausgewählten Sprache an.

Sie haben eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung hinterlegt.

# Feldbeschriftung ausblenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Feldbeschriftung ausblenden, sodass diese Beschriftung nicht im Bericht gedruckt wird. Beachten Sie, dass der Feldwert entsprechend gedruckt wird.


**1** TIP

#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen


Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um eine Feldbeschriftung im Bericht auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Felder.
- 7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste für den Layoutbereich den Bereich aus, in dem sich die Feldbeschriftung befindet, die Sie ausblenden möchten. In diesem Beispiel blenden wir die Feldbeschriftung für das Belegdatum aus. Das entsprechende Feld befindet sich im Layoutbereich **Oben Rechts** (2).



8. Deaktivieren Sie auf der Seite **Berichtseinrichtung** unter der Registerkarte **Felder** für die Zeile **Belegdatum** das Kontrollkästchen **Beschriftung drucken**.



Die Feldbeschriftung wird im Bericht nicht länger angezeigt oder gedruckt. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Feld und die Feldbeschriftung nur unter bestimmten Bedingungen anzeigen oder drucken lassen möchten, erhalten Sie unter dem Abschnitt Bedingung für Feld definieren.

## Bedingung für Feld definieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Bedingungen definieren können, mit denen gesteuert wird, ob Felder mit Informationen im Bericht angezeigt werden. In der nachfolgenden Beschreibung wird beispielhaft erklärt, wie Sie eine Bedingung definieren, die zusätzliche Informationen im Bericht anzeigt, wenn für einen bestimmten Debitor (hier der Debitor **Adatum Corporation**) ein Verkaufsauftragsbericht erstellt wird.

**Beyond Document Designer Service** ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an möglichen Bedingungskonfigurationen, wir sind Ihnen bei der Einrichtung gern behilflich. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter dem Kapitel Einleitung.




#### Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um eine oder mehrere Bedingungen zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte **Felder**.
- 7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste für den Layoutbereich den Bereich aus, in dem sich das Feld befindet, für das Sie eine Bedingung definieren möchten. In diesem Beispiel definieren wir eine Bedingung, die Verkäuferinformationen nur für einen bestimmten Debitor im Bericht andruckt, d.h. auf allen anderen Verkaufsaufträgen werden die Informationen nicht gedruckt.
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich **Felder** in der entsprechenden Zeile mit der Information über den Verkäufer (siehe Abschnitt Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen) in die Spalte **Anz. Bedingungen**.
- 9. Das Fenster Berichtsfeldbedingungen wird angezeigt.



- 10. Wählen Sie unter der Spalte **Operator** aus. Sie können die folgenden Werte für die Konfiguration der Bedingung verwenden:
  - WENN: Wählen Sie diesen Wert aus, wenn Sie eine Bedingung mit einer WENN-Klausel erstellen möchten.
  - **UND**: Wählen Sie diesen Wert aus, um zwei Bedingungen mit einer UND-Konjuktion miteinander zu verknüpfen.
  - **ODER**: Wählen Sie diesen Wert aus, um zwei Bedingungen mit einer ODER-Disjunktion voneinander zu trennen.
- 11. In diesem Beispiel werden nur dann bestimmte Informationen im Bericht gedruckt werden, wenn der Debitor **Adatum Corporation** (Debitorennummer: **10000**) ist, wählen Sie daher unter der Spalte **Operator** den Wert **Wenn** aus.
- 12. Klicken Sie unter der Spalte Feld-ID in das Eingabefeld und öffnen Sie den Drilldown über die Ellipsenschaltfläche (...).



- 13. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.
- 14. Wählen Sie aus dem Fenster **Felder-Lookup** den Wert aus, der die Bedingung definiert. In dem Erklärungsbeispiel wäre dies **Verk. an Deb.-Nr.** (ID: **2**).
- 15. Um die Auswahl zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- 16. Die Ansicht im Fenster Berichtsfeldbedingungen wird aktualisiert.
- 17. Definieren Sie die Bedingung näher. Unter der Spalte **Bedingung** können Sie zwischen den folgenden Werten auswählen:
  - = Gleich eines Feldwerts oder Konstante
  - < > Ungleich eines Feldwerts oder Konstante
  - o > Größer als ein Feldwert oder Konstante
  - Kleiner als ein Feldwert oder Konstante
- 18. Für das Beispiel wird unter der Spalte **Bedingung** der Wert = ausgewählt.
- 19. Wählen Sie unter der Spalte Art zwischen den folgenden Werten aus:
  - o Konstante: Der Feldwert unter Feld-ID entspricht einem statischem Wert.
  - Feld: Der Feldwert unter Feld-ID entspricht einem anderem Feldwert.
     In dem Beispiel wird unter der Spalte Art der Wert Konstante ausgewählt und unter der Spalte Konstante der Wert 10000 (die entsprechende Debitorennummer) angegeben.



Sie haben über die Bedingung definiert, dass bestimmte Verkaufsauftragsinformationen nur dann angezeigt werden, wenn der Verkaufsauftrag für den Debitor **10000** (**Adatum Corporation**) erstellt wird. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie den Unterschied im Druck zwischen Verkaufsauftrag **101004** für Debitor **40000** (links) und Verkaufsauftrag **101002** für Debitor **10000** (rechts).



# Textzeile zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschreiben, wie Sie eine Textzeile zum Bericht hinzufügen können. In diesem Beispiel werden diese allgemeinen Textzeilen zu einem Bericht hinzugefügt:

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Bestellung!

Wir freuen uns, Ihnen hiermit Ihren Verkaufsauftrag bestätigen zu können.

Ihre Bestellung wird schnellstmöglich bearbeitet.

### O NOTE

#### Beschränkte Anzahl an Zeichen

Beachten Sie, dass diese Art Text in den Bericht hinzuzufügen nicht mehr als 80 Zeichen pro Zeile unterstützt. Wenn Sie einen Text verwenden möchten, der mehr als 80 Zeichen enthält, müssen daher entweder den Text in entsprechend kurze Abschnitte pro Zeile einteilen oder über einen Rich Text den Text zu dem Bericht hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Rich Texten und deren erweiterten Funktionen erhalten Sie unter dem Abschnitt Rich Text zum Bericht hinzufügen.

# [!INOTE]

## **Optionale Platzhalter**

Bei der Verwendung von Textzeilen haben Sie neben der reinen Textform zusätzliche Optionen, wie bespielsweise die Verwendung von Platzhaltern, die im Fließtext automatisch mit Feldwerte aus dem Bericht ersetzt werden. Weitere Informationen zu Platzhaltern und deren Verwendung finden Sie unter dem Abschnitt Platzhalter zu Textzeile hinzufügen.

# [!INOTE]

# Übersetzungen pflegen

Wenn Sie eigene Standardtexte oder Feldbeschriftungen für Ihre Berichte verwenden, sollten Sie beachten, dass diese auch in anderen Sprachen gespeichert werden müssen. Bei der Auswahl des Berichtempfängers wird automatisch die entsprechende sprachliche Version des Texts/Feldbeschriftung in den Bericht eingefügt. Weitere Informationen zu Übersetzungen erhalten Sie unter dem Abschnitt Übersetzung für Textzeile hinzufügen bzw. Übersetzung für Feldbeschriftung hinterlegen.


# 6 TIP

# Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen


Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um eine Textzeile zum Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie eine Textzeile hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel werden Textzeilen zwischen der Berichtsbezeichnung (hier Verkaufsauftrag) und den Berichtszeilen im Layoutbereich **Oben(3)** hinzugefügt.
  - 1: Oben Links
  - o 2: Oben rechts
  - 3: Oben
  - 4: Oben (Spalten)
  - 5: Vor Zeilen
  - 6: Vor Zeile
  - o 7: Nach Zeile
  - 8: Nach Zeilen
  - 9: Unten



- 7. Wählen Sie den Bereich **Oben** aus.
- 8. Fügen Sie in den Bereich Felder in einer neuen Zeile unter der Spalte Art eine neue Zeile mit dem Wert Text ein.
- 9. Geben Sie unter der Spalte **Beschriftung** den Text für die Textzeile ein. Wie bereits oben erwähnt erlaubt die Standardtextfunktion nur 80 Zeichen, daher müssen Sie den Text bei Bedarf auf mehrere Textzeilen aufteilen.
- 10. Ändern Sie den Wert in der Spalte Fett drucken von Beschriftung in Nichts.



Sie haben eine Textzeile zu einem Layoutbereich hinzugefügt. Sie können die einzelnen Textzeilen verschieben, indem Sie wie in der Beschreibung im Abschnitt Feld im Bericht verschieben vorgehen.

In diesen Textzeilen können sogenannte Platzhalter verwendet werden, um berichtspezifische Feldwerte in den Textzeilen zu platzieren. Weitere Informationen zu Platzhaltern und deren Verwendung finden Sie unter dem Abschnitt Platzhalter zu Textzeile hinzufügen.

# Platzhalter zu Textzeile hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Platzhalter zu einer Textzeile hinzufügen. Platzhalter können einen beliebigen Feldwert aus dem Bericht referenzieren, das kann beispielsweise die Kundenreferenz (Feld Ihre Referenz, ID: 32) oder das Lieferdatum (Feld Zugesagtes Lieferdatum, ID: 5791) für den Beleg sein.

## **6** NOTE

## Berechnungen werden nicht unterstützt

Beachten Sie, dass bei der Angabe des Standardwerts für einen Platzhalter keine Formeln angegeben werden können. Formeln (Heute + 5 Tage) können nicht verwendet werden. Sie müssen als Standardwert eine Konstante angeben.

### **6** NOTE

## **Anzeige von Platzhaltern in Texten**

Beachten Sie, dass Platzhalter nur dann Feldwerte referenzieren und in Texte einfügen kann, wenn das referenzierte Feld einen Feldwert aufweist. Wenn kein Feldwert eingetragen ist, wird die Textzeile trotzdem angedruckt. Sie können aber mit einer Bedingung steuern, dass die Textzeile nicht gedruckt wird. Dazu müssen Sie unter der Textzeile in der Spalte **Bedingungen** definieren, dass die Textzeile nur dann gedruckt wird, wenn das Feld einen Wert enthält. Die Bedingung ist wie folgt zu definieren: **Ausgewähltes Feld** für den Platzhalter **ungleich** Konstante **Leerstelle**.


# **6** TIP

# Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.


Um einen Platzhalter in einer Textzeile im Bericht zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite **Berichtseinrichtungen** wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Unter der Registerkarte Felder wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie einen Platzhalter in einer Textzeile hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel wird ein Platzhalter in einer Textzeile zwischen der Berichtsbezeichnung (hier Verkaufsauftrag) und den Berichtszeilen im Layoutbereich Oben(3) hinzugefügt.
  - o 1: Oben Links
  - o 2: Oben rechts


- o 3: Oben
- 4: Oben (Spalten)
- 5: Vor Zeilen
- 6: Vor Zeile
- 7: Nach Zeile
- 8: Nach Zeilen
- 9: Unten



- 7. Wählen Sie den Bereich **Oben** aus.
- 8. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Platzhalter**.
- 9. Das Fenster Platzhalter wird geöffnet.



- 10. Klicken Sie in die Spalte **Code** und geben Sie den Code für den Platzhalter ein. Wir empfehlen, den Code mit einem Sonderzeichen zu umklammern (beispielsweise **<REFERENZ>**).
- 11. Wählen Sie unter der Spalte **Feld-ID** das Feld aus, dessen Feldwert mithilfe des Platzhalters zu einer Textzeile hinzugefügt werden soll. Dies kann beispielsweise die Kundenreferenz (Feld **Ihre Referenz, ID: 32**) oder das Lieferdatum (Feld **Zugesagtes Lieferdatum, ID: 5791**) sein.
- 12. Der Wert in der Spalte Feldbeschriftung wird vom System aktualisiert.
- 13. Unter der Spalte Standardwert können Sie einen Standardwert für den Platzhalter definieren.
- 14. Um den Platzhalter in der Textzeile zu verwenden, geben Sie den Platzhaltercode in den Fließtext ein.



Sie haben einen Platzhalter erstellt und diesen in einer Textzeile verwendet. **Beyond Document Designer Service** ersetzt automatisch den Platzhalter mit dem referenzierten spezifischen Feldwert in dem Bericht.



# Übersetzung für Textzeile hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für eine Textzeile hinzufügen. Beachten Sie, dass Sie für jede Textzeile, die Sie hinzugefügt haben, eine Übersetzung entsprechend dieser Anleitung pflegen müssen. Wir empfehlen, für längere Texte Rich Texte zu verwenden. Weitere Informationen zu dieser Textart erhalten Sie in dem Abschnitt Rich Text zum Bericht hinzufügen.




# Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.


Um eine Übersetzung für eine Textzeile hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.

5. Die Berichtskarte wird angezeigt.



- 6. Unter der Registerkarte Felder wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie eine Übersetzung für eine Textzeile hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel wird eine Übersetzung für eine Textzeile im Layoutbereich Oben(3) hinzugefügt.
  - o 1: Oben Links
  - o 2: Oben rechts
  - 3: Oben
  - o 4: Oben (Spalten)
  - 5: Vor Zeilen
  - 6: Vor Zeile
  - o 7: Nach Zeile
  - 8: Nach Zeilen
  - 9: Unten



- 7. Wählen Sie den Bereich **Oben** aus.
- 8. Klicken Sie in den Zeilen für die entsprechende Textzeile in die Spalte Anz. Übersetzungen.



9. Das Fenster Berichtsübersetzungen wird angezeigt.



- 10. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** die entsprechende Sprache an, in der Sie die Übersetzung für die Textzeile hinterlegen möchten.
- 11. Geben Sie unter der Spalte **Beschriftung** die Übersetzung der Textzeile an.


Sie haben eine Übersetzung für eine Textzeile hinzugefügt.

# Saisontext zu Bericht hinzufügen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Saisontext zu einem Bericht hinzufügen. Saisontexte werden in **Beyond Document Designer Service** dazu verwendet einen Text nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen.

Um einen Saisontext zu erstellen und diesen zu einem Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.




- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie einen Saisontext hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel wird ein Saisontext für das Jahresende im Layoutbereich **Unten(9)** hinzugefügt.
  - 1: Oben Links
  - o 2: Oben rechts
  - 3: Oben
  - 4: Oben (Spalten)
  - 5: Vor Zeilen
  - 6: Vor Zeile
  - 7: Nach Zeile
  - o 8: Nach Zeilen
  - o 9: Unten




- 7. Klicken Sie in dem Bereich **Felder** in eine neue Zeile und wählen Sie unter der Spalte **Art** den Wert **Saisontext** aus.
- 8. Klicken Sie in der Spalte Nr. in das Eingabefeld und wählen Sie die Option Neu aus.




9. Das Fenster Auswählen - Saisontexte wird angezeigt.



- 10. Geben Sie unter der Spalte **Code** einen Code für den Saisontext an.
- 11. Geben Sie unter der Spalte Beschreibung eine Beschreibung für den Saisontext ein.
- 12. Geben Sie unter der Registerkarte **Textblöcke** in der Spalte **Beschreibung** eine Beschreibung ein.
- 13. Aktivieren Sie unter der Spalte Aktiv das Kontrollkästchen.
- 14. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** den entsprechenden Sprachcode für den Text ein.
- 15. Definieren Sie unter der Spalte **Startdatum** das Datum an, ab dem der Saisontext in den Berichten gedruckt werden soll.
- 16. Definieren Sie unter der Spalte **Enddatum** das Datum an, ab dem der Saisontext nicht mehr in den Berichten gedruckt werden soll.
- 17. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie in das Texteingabefeld.



18. Geben Sie den Fließtext für den Saisontext ein und klicken Sie auf **OK**. Zur Gestaltung stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:



Symbol	Beschreibung
÷≣	Einzug erhöhen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Einzug des Textes zu erhöhen.
"	Zitat: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text als Zitat zu kennzeichnen.
≡	Links ausrichten: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text nach links auszurichten.
≡	Zentrieren: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text zu zentrieren.
≡	Rechts ausrichten: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text nach rechts auszurichten.
@	Link einfügen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Link in den Text einzufügen.
€ <sup>×</sup>	Link entfernen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Link im Text zu entfernen.
ײ	Hochstellen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text hochgestellt zu formatieren.
$\times_{\mathbf{z}}$	Tiefstellen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text tiefgestellt zu formatieren.
abc	Durchstreichen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text durchgestrichen zu formatieren.
	Bild hinzufügen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Bild hinzuzufügen.
	<b>Alternativer Text hinzufügen</b> : Wählen Sie ein Bild im Text aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um einen alternativen Text (Bildbeschriftung) hinzuzufügen.
Pd	<b>Textrichtung von links nach rechts</b> : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text von links nach rechts zu formatieren.
¶ <b>4</b>	<b>Textrichtung von rechts nach links</b> : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text von rechts nach links zu formatieren.
5	Rückgängig machen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um Ihre Änderungen am Text rückgängig zu machen.
6	<b>Wiederholen</b> : Klicken Sie auf dieses Symbol, um Ihre Änderungen am Text zu wiederholen, nachdem Sie dieses rückgängig gemacht haben.
<u>A</u> ≥	Formatierung entfernen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Formatierung des ausgewählten Texts zu entfernen.
$\blacksquare$	Tabelle einfügen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Tabelle in den Text einzufügen.

Sie haben einen Saisontext erstellt und dem Bericht hinzugefügt.


# Rich Text zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Rich Text zum Bericht hinzufügen. Beachten Sie, dass Rich Texte nur dann verwenden können, wenn Sie die App **Beyond RichText** installiert und lizensiert haben.


Für die nachfolgende Beschreibung gehen wir davon aus, dass die App **Beyond RichText** installiert und lizensiert ist, sowie bereits Rich Text Arten und Rich Text-Vorlagen erstellt wurden. Weitere Informationen dazu wie Sie Rich Text-Arten und - Vorlagen erstellen, erhalten Sie unter der entsprechenden Dokumentation für **Beyond RichText**.

Um einen Rich Text in einem Bericht zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.




- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie den Rich Text hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
  - 1: Oben Links: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich.
     Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
  - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.
  - o 3: **Oben**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
  - o 4: Oben (Spalten): \*Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
  - o 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*vor\* allen Berichtszeilen.\*
  - **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
  - 7: Nach Zeile: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
  - 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*nach\* allen Berichtszeilen.\*
  - o 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.



Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.

- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich **Oben** (3) aus.
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich **Felder** in eine neue Zeile und wählen Sie unter der Spalte **Art** den Wert **Verknüpftes Feld** aus.
- 9. Klicken Sie in die Spalte Tabellen-ID und geben Sie den Wert 5606705 (BYD RT Rich Text Data) an.
- 10. Klicken Sie in in die Spalte Nr. und geben Sie den Wert 10 (Rich Text-Daten) an.
- 11. Klicken Sie in die Spalte Anz. Verknüpfungen.
- 12. Das Fenster Berichtsfeldverknüpfungen wird angezeigt.
- 13. Definieren Sie im Fenster **Berichtsfeldverknüpfungen** folgende Zeilen:
  - o Feld-ID: 1, Feldbeschriftung: Herkunfts-Datensatz-ID, Verknüpfungsart: Datensatz-ID
  - **Feld-ID**: 2, **Feldbeschriftung**: Artcode, **Verknüpfungsart**: Filter, **Filterwert**: Code der Rich Text-Vorlage, die Sie einbinden möchten



- 14. Schließen Sie das Fenster **Berichtsfeldverknüpfungen**.
- 15. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Rich Text-Zeile unter der Spalte **Beschriftung drucken**.

Sie haben einen Rich Text zu einem Bericht hinzugefügt.

# Mehrere Feldwerte eines Datensatzes in einer Zeile andrucken

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen komplexen Fall zum Andrucken von mehreren Feldwerten eines Datensatzes in einer Zeile einrichten. Die Funktionsweise wird anhand eines Beispiels erläutert.

In diesem Beispiel wird in den Belegzeilen der Verkaufslieferung eingerichtet, dass Chargennummern und die entsprechenden Chargenmengen eines Artikels angezeigt werden.

## [!INOTE]

# Anzeige von hinzugefügten Feldern

Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

## [!INOTE]

# Einstellungen für hinzugefügte Felder

Beachten Sie, dass Änderungen an den Formatierungen im Bereich **Felder** die allgemeinen Druckeinstellungen übersteueren, d.h. wenn Sie für diese Zeile eine Änderung in den Spalten **Schriftart**, **Schriftgröße**, **Fett drucken** und **Ausrichtung** vornehmen, betrifft dies nur diese Zeile.


# **6** TIP

# Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen

Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.


Um mehrere Feldwerte eines Datensatzes in einer Zeile anzudrucken, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID. In dem Beispiel wählen wir den Bericht **Verkaufslieferung** mit der ID **5606634**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.
- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie das verknüpfte Feld hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
  - 1: Oben Links: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich.
     Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
  - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.
  - o 3: Oben: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
  - 4: **Oben (Spalten)**: \*Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
  - 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*vor\* allen Berichtszeilen.\*
  - **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
  - **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
  - o 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*nach\* allen Berichtszeilen.\*
  - o 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.



Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.

- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich **Nach Zeile** (7).
- 8. Um die Feldwerte **Chargenummer** und die entsprechende Menge aus dieser Charge für den Artikel in der Verkaufslieferung in den Bericht anzudrucken, wählen Sie in der Zeile **Verknüpftes Feld** für die Spalte **Art** aus.
- 9. Unter der Spalte **Tabellen-ID** wählen Sie den Wert **32** (Artikelposten) aus.



- 10. Geben Sie unter der Spalte Nr. das Feld 12 (Menge) an.
- 11. Klicken Sie unter der Spalte Anz. Verknüpfungen auf den Unterstrich \_.
- 12. Das Fenster Berichtsfeldverknüpfungen wird angezeigt.



- 13. Wählen Sie unter der Spalte Feld-ID den Wert 2 (Artikelnr.) aus.
- 14. Wählen Sie in derselben Zeile unter der Spalte Kopffeld-Id den Wert 6 (Nr.) aus.
- 15. Wählen Sie in einer neuen Zeile unter der Spalte Feld-ID den Wert 6 (Belegnr.) aus.
- 16. Wählen Sie in derselben Zeile unter der Spalte Kopffeld-Id den Wert 3 (Belegnr.) aus.



- 17. Schließen Sie das Fenster Berichtsfeldverknüpfungen.
- 18. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Beschriftung drucken für die erstellte Zeile mit dem Wert Verknüpftes Feld.
- 19. Wählen Sie aus der Menüleiste aus dem Register Felder die Option Zusätzliche Felder aus.
- 20. Das Fenster Zusätzliche Berichtsfelder wird angezeigt.



- 21. Wählen Sie unter der Spalte Feldnr. den Wert 6501 (Chargennr.) aus.
- 22. Geben Sie unter der Spalte **Beschriftung** den Wert **Chargeninfo** an.
- 23. Geben Sie in der zweiten Zeile unter der Spalte Beschriftung den Wert Menge: an.



24. Schließen Sie das Fenster **Zusätzliche Berichtsfelder**.

# DIGITAL SIMPLICITY



Schauenburgerstr. 116, 24118 Kiel, Deutschland

Trey Research Brigitte Werner Southwark Bridge Rd, 91-95 80997 München Deutschland Belegdatum Verk. an Deb.-Nr. Ihre Referenz Verkäufer Telefonnr. E-Mail

05.06.25 20000 O-2025-0011531 Detlef Hembrock +49 431 36303736 DH@contoso.com

# Verkaufslieferung - 102253

	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit Lagerort	Lagerplatz	Lieferdatum
1	1023	Beyond Laok – Blau RAL 5005, Metallio-Blau Chargeninfo: CHARGE-2025-00351 Menge:-50,00 Chargeninfo: CHARGE-2025-00258 Menge:-25,00 Chargeninfo: CHARGE-2025-00255 Menge:-440,00	515,00	Liter BERLIN	HR-2-3	05.06.25

Lief. an Trey Research Brigitte Werner

Southwark Bridge Rd. 91-95

# Formate definieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Formatierungen für Informationen im Bericht definieren. Unter Formatierung wird in **Beyond ReportsV2** die Schreibweise von Adressen, Zahlen, Geldbeträgen und Daten verstanden.

[!INOTE]

# Anzeige von hinzugefügten Feldern

Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

Die Inhalte in diesem Kapitel sind in die folgenden Abschnitt gegliedert:

- Feldformatierung einrichten
- Berichtadressformat bearbeiten

# Feldformatierung einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Formatierung für ein Feld in einem Bericht festlegen können. **Beyond ReportsV2** ermöglicht es Ihnen einzustellen, wie Feldinformationen im Bericht gedruckt werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie beispielsweise ein Datum im ISO-Format in allen Berichten drucken möchten oder für alle Berichte ein länderspezifisches Format für ein Feld verwenden möchten. Nachfolgend ist ein Beispiel zu einem Datumsformat ausgeführt:


Formattyp	Amerikanisch (en-US)	Deutsch (de-DE)
Kurzform	12/31/2025 (MM/DD/YYYY)	31.12.2025 (DD.MM.YYYY)
ISO-Format (standardisiert)	2025-12-31 (wird auch in den USA bei IT/Datenbanken genutzt)	2025-12-31
Gesprochene Form	"December 31, 2025"	"31. Dezember 2025"

Neben dem Datumsformat können Sie auch Formate für Zahlen und Beträge definieren. Wenn Sie beispielsweise eine bestimmte länderspezifische Schreibweise von Zahlen oder Beträgen bevorzugen, obwohl der Bericht in der entsprechenden Sprache des Geschäftspartners ausgeführt wird, können Sie dies mit **Beyond ReportsV2** definieren. Nachfolgend finden Sie zur Erläuterung einige Beispiele zu Zahlenschreibweisen aus dem deutschsprachigen Raum:

Land	Schreibweise	Besonderheit
Deutschland (DE)	1.000,50€	Punkt als Tausendertrennzeichen, Komma für Dezimalstellen, Währungszeichen mit Leerzeichen nachgestellt
Österreich (AT)	1.000,50€	Gleich wie in Deutschland
Schweiz (CH)	1'000.50 CHF	Apostroph (') als Tausendertrennzeichen, Punkt als Dezimalzeichen, Währungszeichen oft mit Leerzeichen nachgestellt
Liechtenstein (LI)	1'000.50 CHF	Gleiche Konvention wie in der Schweiz
Luxemburg (LU)	1.000,50€	Meist deutsche Schreibweise, aber oft mehrsprachig (Französisch/Deutsch)
Belgien (BE)	1.000,50€	Gleich wie in Deutschland; aber französischsprachige Regionen schreiben z. B. 1 000,50 € (mit Leerschritt als Tausendertrennung)
Südtirol (IT)	1.000,50€	Deutschsprachige Südtiroler nutzen dieselbe Form wie in Österreich/Deutschland, aber im Italienischen wird oft Punkt und Komma vertauscht (also: € 1.000,50 oder sogar € 1.000,50)


Um eine Feldformatierung in Beyond ReportsV2 zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus, dessen Feldinformation Sie formatieren möchten, und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.




- 6. Scrollen Sie zum Bereich Felder.
- 7. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem sich das Feld befindet, dessen Format Sie bearbeiten möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
  - 1: Oben Links: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich.
     Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
  - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.
  - o 3: Oben: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
  - **4**: **Oben (Spalten)**: \*Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
  - 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*vor\* allen Berichtszeilen.\*

- 6: Vor Zeile: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
- **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser \*\*\*pro Zeile wiederholt\*\* wird.\*
- 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich \*\*nach\* allen Berichtszeilen.\*
- 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.




Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten, finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.


- 8. Klicken Sie in der entsprechenden Feldzeile am rechten Rand des Bereichs **Felder** in die Spalte **Feldformatcode**.
- 9. Wählen Sie im Dropdownmenü die Option Aus vollständiger Liste auswählen.



- 10. Das Fenster Auswählen Feldformate wird angezeigt.
- 11. Klicken Sie in der Menüleiste des Fensters auf die Option **Neu**. Alternativ können Sie auch bereits konfigurierte Feldformate über die Option **Feldformate vorschlagen** verwenden.



- 12. Geben Sie einen Code für das Format in die Spalte **Code** ein.
- 13. Geben Sie eine Beschreibung in die Spalte **Beschreibung** ein.
- 14. Geben Sie das Format in die Spalte **Format** ein. Die entsprechenden Optionen zur Gestaltung des Formats erhalten Sie unter **Formatting values**, dates, and time. Die Spalte **Ergebnis** zeigt Ihnen einen Beispielwert.



15. Klicken Sie nach der Defintion des Formats im Fenster **Auswählen - Feldformate** auf **OK**. Sie wenden damit das Format für das von Ihnen ausgewählte Feld an.

# **I** IMPORTANT

# Zahlenwertformate definieren

Beachten Sie bei der Definition von Formaten zu Zahlenwerten Folgendes: Bei Formaten mit <Sign> werden nur dann Vorzeichen angezeigt, wenn der Zahlenwert negativ ist. Zusätzlich dazu sollten Sie bei bestimmten Formaten ein geschütztes Leerzeichen (ALT+0160) verwenden, um sicherzustellen, dass Zahlen (französische Schreibweise) nicht getrennt werden.

Sie haben ein Format definiert. Nachfolgend finden Sie noch die fertigen Beispiele für verschiedene Formate.

Land	Besonderheit	Schreibweise	Format
Deutschland (DE)	Punkt als Tausendertrennzeichen, Komma für Dezimalstellen, Währungszeichen mit Leerzeichen nachgestellt	12.345,67€	<sign>&lt;1000Character,.&gt;<comma,,></comma,,></sign>
Österreich (AT)	Gleich wie in Deutschland	12.345,67 €	<sign>&lt;1000Character,.&gt;<comma,,></comma,,></sign>
Schweiz (CH)	Apostroph (') als Tausendertrennzeichen, Punkt als Dezimalzeichen, Währungszeichen oft mit Leerzeichen nachgestellt	12'345.67 CHF	<sign>&lt;1000Character,'&gt;<comma,.> CHF</comma,.></sign>
Liechtenstein (LI)	Gleiche Konvention wie in der Schweiz	12'345.67 CHF	<sign>&lt;1000Character,'&gt;<comma,.></comma,.></sign>
Luxemburg (LU)	Meist deutsche Schreibweise, aber oft mehrsprachig (Französisch/Deutsch)	12.345,67 €	<sign>&lt;1000Character,.&gt;<comma,,></comma,,></sign>
Frankreich (FR)	Geschütztes Leerzeichen als Tausendertrennzeichen, Dezimaltrennzeichen mit Komma, Währungszeichen mit geschütztem Leerzeichen hinter dem Betrag	12 345,67 €	<sign>&lt;1000Character, &gt;<comma,,></comma,,></sign>

# Berichtadressformat bearbeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Adressformat in einem Bericht bearbeiten können.




# Vorschau in einem separaten Browserfenster anzeigen


Im Infoboxbereich (**ALT+F2**) wird eine Vorschau des Berichts angezeigt. Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen jedoch, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

Um das Adressformat für einen Bericht zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste einen der verfügbaren Berichte aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.




- 6. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte **Felder**.
- 7. Wählen Sie in dem Dropdown-Menü für den Layoutbereich den Wert **Oben Links** aus.
- 8. In der Liste für den Layoutbereich **Oben Links** befinden sich zwei Zeilen von der Art **Adresse**. Die beiden Adresszeilen steuern die Inhalte und die Anzeige der Adressen auf dem Bericht.




9. Schriftschnitt, Schriftgröße und Schriftart können Sie am rechten Rand der entsprechenden Zeile bearbeiten. Um die abgedruckten Inhalte in den Adressfeldern zu bearbeiten, klicken Sie in der entsprechende Zeile unter der Registerkarte **Felder** auf den Wert in der Spalte **Nr.**. Öffnen Sie das Dropdown-Menü und klicken Sie auf die Option **Details anzeigen**.



10. Das Fenster Berichtsadressformate wird angezeigt.



- 11. Auf der Seite Berichtsadressformate ist standardmäßig bereits eine Konfiguration definiert.
- 12. Wenn Sie zusätzliche Informationen, wie beispielsweise den Firmennamen in den Adressbereich (1) aufnehmen möchten, öffnen Sie unter dem Feld **Name-ID** das Dropdownmenü und wählen Sie aus dem **Field-Lookup** den Wert **Name** aus.



- 13. Um die Änderung zu übernehmen und das Adressfeld um den Namen Ihres Unternehmens zu erweitern, klicken Sie auf **OK**.
- 14. Das Fenster wird geschloseen und der ausgewählte Wert in das Feld Name-ID übernommen.
- 15. Um das Fenster **Berichtsadressformate** zu schließen und zurück zur Seite **Berichtseinrichtungen** zu gelangen, drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur.



Cronus AG, Elbstraße 4, 20097 Hamburg, Deutschland

**Adatum Corporation** 

Jakob Otto

Station Road, 21

48436 Düsseldorf

Deutschland

# **6** NOTE

## **Bericht aktivieren**

Beachten Sie, dass der Bericht, den Sie verwenden möchten, in Ihrem Business Central aktiviert sein muss. Weitere Informationen dazu, wie Sie den Standardbericht aus Business Central deaktivieren und die Berichte von **Beyond ReportsV2** aktivieren, erhalten Sie unter dem Kapitel Berichte aktivieren.

Sie haben die Adresszeile bearbeitet. Weitere Informationen dazu, wie Sie ein neues Feld mit einem Feldwert zu einem Layoutbereich hinzufügen, erhalten Sie unter dem Abschnitt Feld zum Bericht hinzufügen.

**Beyond ReportsV2** ermöglicht Ihnen ebenfalls Feldwerte zu referenzieren, die mit dem Ursprungsfeld verknüpft sind (**Verkäufercode** -> **Verkäufername**). Weitere Informationen dazu, wie Sie ein verknüpftes Feld zu einem Bericht hinzufügen, erhalten Sie unter dem Abschnitt Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen.