

BEYOND REPORTSV2

Handbuch



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116 24118 Kiel Germany + 49 431 3630 3700 hello@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über BEYOND ReportsV2 Einrichtung Benutzerberechtigungen zuweisen Berichte aktivieren Lizenzverwaltung Lizenzverwaltung Funktionen Kopfzeilenbild einrichten Fußzeilenbild einrichten Wasserzeichenbild einrichten Bericht einrichten Druckeinstellungen definieren Berichtsadressformat bearbeiten Feld zum Bericht hinzufügen Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen Feldbeschriftung ändern Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen Feldbeschriftung ausblenden Bedingung für Feld definieren Text zum Bericht hinzufügen Platzhalter zum Text hinzufügen Übersetzung für Textzeile hinzufügen Saisontexte zu Bericht hinzufügen Rich Text zum Bericht hinzufügen Berichtseinrichtung zurücksetzen

Über Beyond ReportsV2

Über diese Extension

Beyond ReportsV2 ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sie wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstraße 116 24118 Kiel Deutschland moin@beyondit.gmbh +49 431 3630 3700

Beyond ReportsV2 ermöglicht es Ihnen, die Belege individuell mit einem Kopfzeilenbild, Fußzeilenbild und ggf. einem Wasserzeichen zu gestalten. Etnwerfen Sie Ihr eigenes digitales Briefpapier und erzeugen Sie direkt Ihre Belege damit.

Zusätzlich dazu können Sie auch den Inhalt der Belege gestalten. Sie können neben Schriftart und Schriftgröße auch zusätzliche Felder zu dem Beleg hinzufügen. Verändern Sie den Schriftschnitt, fügen Sie ein Unterschriftenfeld hinzu, definieren Sie eine neue Bezeichnung für ein Feld im Beleg, stellen Sie ein, ob Positionsnummern gedruckt oder ausgeblendet werden sollen und vieles mehr.

Beyond ReportsV2 unterstützt die folgenden Belege und Dokumente:

Einkauf	Verkauf
Einkaufsanfrage	Verkaufsangebot
Einkaufsbestellung	Verkaufsauftrag
Einkaufsgutschrift	Verkaufsgutschrift
Einkaufsrücklieferung	Verkaufsrücksendung
Einkaufsrahmenbestellung	Rahmenauftrag
Einkaufsreklamation	Verkaufsreklamation
Einkaufslieferung	Verkaufslieferung
Einkaufsrechnung	Verkaufsrechnung
Proforma-Einkaufslieferung	Proforma-Verkaufsrechnung
Lager	Finanzen
Direktumlagerung	Mahnung
Umlagerungsauftrag	Registrierte Mahnung
Umlagerungseingang	
Umlagerungsausgang	
Wareneingang	

Warenausgang

Optional können Sie weitere Belege für den Geschäftsbereich **Service** gestalten, dazu ist die Bridge-App **Beyond ReportsV2Service** erforderlich. Weitere Informationen dazu, welchen Funktionsumfang **Beyond ReportsV2Service** Ihnen bietet, erhalten Sie unter der produktspezischen Dokumentation. Klicken Sie hier, um zur Dokumentation für **Beyond ReportsV2Service** zu gelangen.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: BEYOND ReportsV2 Dokumentation.

O NOTE

Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von **Beyond ReportsV2** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond ReportsV2** verwenden zu können und werden automatisch installiert und lizensiert:

- BEYOND License: Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.
- BEYOND Signature: App für digitale Unterschriften in Berichten, Belegen und Dokumenten in Business Central.
- BEYOND ReportPreview: App für die Anzeige von Berichten, Belegen und Dokumenten in Business Central.

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	27.01.2025	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
Dokumentzugriff		öffentlich	

Nächtes Kapitel

Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **BEYOND ReportsV2** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungssatz	Beschreibung
BYD RP User	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension BeyondReportsV2.
BYD RP ADMIN	Dieser Berechtigungssatz gibt dem zugeordneten Benutzer administrativen Zugriff auf die Extension Beyond ReportsV2 und die dazugehörige Einrichtung.

Um die Benutzerberechtigung für BEYOND ReportsV2 einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berechtigungssätze und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berechtigungssätze wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
- 5. Klicken Sie in der Menüleiste auf Zugehörig > Zugriffsrechte > Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer.

enutzerbe	erechtigungssatz nach Benutzer								✓Gespeichert 🗖	*
Allgemein Unternehm	mensname CRONUS DE	~	Domänenname an	zeigen						
0	Start Suchen Weitere Optionen								67	0
🖅 Berec	chtigungen 🛯 🖻 Berechtigungssatz kopieren									58
	Renerblinumscatt †	Name		Freeitenanaame 🖤	Alle Resulter	ADMIN	Berechtigunge	n∨		
\rightarrow	BYD RP ADMIN	BYD RP BeyondReports Admin		BeyondReportsV2						
	BYD RP USER	BYD RP BeyondReports User		BeyondReportsV2			Ubjekttyp T	Objekt-ID T	Ubjektname	
							labellendat	2050934	L Berichtseinrichtung	
							Tabellendat	5606622	Berichtsfeld	
							Tabellendat	5606623	8 Berichtsübersetzung	
							Tabellendat	5606624	Berichtsfeldverknüpf	ung
							Tabellendat	5606625	Berichtsadressformat	t
							-	_		
							-	_		Þ

Abbildung: Berechtigungssätze für BEYOND ReportsV2

- 6. Die Seite Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer wird angezeigt.
- 7. Blenden Sie den Filterbereich ein (UMSCHALT+F3) und verwenden Sie als Filterkriterium Erweiterungsname und dem Wert BeyondReportsV2.
- 8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von BeyondReportsV2 gefiltert.
- 9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

Sie haben einem Benutzer Rechte für **BEYOND ReportsV2** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

Berichte einrichten

Berichte aktivieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Berichte von den Standardberichten zu Beyond ReportsV2 wechseln.

Um die Standardberichte in Business Central mit den individuell anpassbaren Berichten von **Beyond ReportsV2** auszutauschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.

←	Berichtseinn	ichtungen												0 🖬 💉
	<i>Р</i> 0	Verwalten	Bericht ausführen	Berichtsbilder	Berichtsvorsch	au 📱 Einrichtung aus Mandant kopieren	Standardwerte wiederherstelle	en 📌 Berichtsauswahl einrichten	Einrichtung importieren	Einrichtung exportieren	Automate \lor We	niger Optionen	Ľ	ê ∀ ≡ 0
				ld †		Art	Name			Beschriftung				
				5606621		Beleg	BYD RP Purchase	e Quote		Einkaufsanfrage				
				5606622		Beleg	BYD RP Purchase	e Order		Einkaufsbestellung				
				5606623		Lieferschein	BYD RP Purchase	e Receipt		Einkaufslieferung				
				5606624		Beleg	BYD RP Purch, P	roforma Receipt		Proforma-Einkaufslieferung				
				5606625		Beleg	BYD RP Purchase	e Invoice		Einkaufsrechnung				
				5606626		Beleg	BYD RP Purchase	e Credit Memo		Einkaufsgutschrift				
				5606627		Lieferschein	BYD RP Purch, R	eturn Shipment		Einkaufsrücklieferung				
				5606628		Beleg	BYD RP Purchase	e Blanket Order		Einkaufsrahmenbestellung				
				5606629		Beleg	BYD RP Purchase	e Return Order		Einkaufsreklamation				

Abbildung: Berichtseinrichtungen

- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsauswahl einrichten.
- 5. Es wird ein Dialogfeld eingeblendet.

i Bitte wählen Sie aus, welche Berich	nte Sie nutzen	möchten:
Beyond Reports		
⊖ Standard Business Central Berichte	è	
	ОК	Abbrechen
Abbildung: Berichtsausw	ahl einrichten	

- 6. Aktivieren Sie in dem Dialogfeld diee Option Beyond Reports.
- 7. Bestätigen Sie die Auswahl. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Sie haben die Vorlagen der Berichte von Beyond ReportsV2 aktiviert und verwenden diese in Ihrem Business Central.

Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von Beyond ReportsV2 einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond ReportsV2** einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite Beyond Lizenz-Management.
- 2. Die Seite Beyond Lizenz-Management wird angezeigt.

←			0 e	e + ≘					
	Beyond Lizenz-Management								
	weather 0								
	Verzeichnis-Domain								
	Lizenzen 🚭 Synchronisiert Lizenz							R, EQ	
	Lintersetmenssame f	Anwends unschame	Status	Qurtriatum	Alia diatum	Test	Lizenzierte Metrik	Aktuelle Metrik	
	→ :	BeyondCalculation	valid	23.08.2024.08.50	22.09.2030.08.50		1	0	
		BevondServiceReauisition	Valid	02.04.2024 09:13	02.05.2030 09:13		1	0	
		BeyondPostCalculation	Valid	14.08.2024 00:33	13.09.2030 00:33		1	0	
		BeyondReportPreview	Valid	15.07.2024 21:26	14.08.2030 21:26		1	0	
		BeyondSenice	Valid	30.01.2024 07:41	28.02.2030 07:41		7	0	
		BeyondCues	Valid	29.11.2023 19:15	28.02.2030 07:41		7	0	
		Beyond inventory Details	Valid	29.01.2024 23:28	28.02.2030 07:41		7	0	
		BeyondDataImporter	Valid	17.05.2024 22:55	17.07.2030 22:55		1	0	
		BeyondCloudConnector	Valid	04.07.2024 06:42	03.08.2030 06:42		1	0	
		BeyondAttributesCore	Valid	14.05.2024 07:51	14.07.2030 07:51		1	0	
		BeyondReports	Valid	05.07.2024 06:39	04.08.2030 06:39		1	0	
		BeyondDocumentLineTransfer	Valid	18.09.2024 20:40	31.12.2099 00:00		4	0	



3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondIT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

Spalte	Beschreibung
Unternehmensname	Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.
Anwendungsname	Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von Beyond∏ verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.
Status	 Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich: Valid: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden. Expired: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden. Trial: Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden. Exceeded: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.
Startdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.
Ablaufdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.
Test	Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum).
Lizenzierte Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizensiert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.
Aktuelle Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden. Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte Lizenzierte Metrik und Aktuelle Metrik können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.

Kopfzeilenbild einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Bild (Kopfzeilenbild) für Ihre Berichte einrichten können. Beachten Sie, dass das Bild idealerweise die folgenden Abmessungen aufweisen sollte:



Abbildung: Kopfzeilenbild

Auf dem Beispielbild werden die transparenten Bereiche mit grauen und weißen Kacheln kariert. Diese Bereiche werden nicht gedruckt.

Um Ihr Kopfzeilenbild für die Berichte einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.

←	Berichtseinrichtungen										
	오 🖸 🗌 Verwalten	Bericht ausführen	Berichtsbilder	Berichtsvorscha	u 🞚 Einrichtung aus Mandant kopieren	Standardwerte wiederherstellen	📌 Berichtsauswahl einrichten	🕒 Einrichtung importieren	Einrichtung exportieren	Automate 🗸 Weniger Optionen	@ \ = 0
			id †		Art	Name			Beschriftung		
			5606621		Beleg	BYD RP Purchase 0	Quote		Einkaufsanfrage		
			5606622		Beleg	BYD RP Purchase 0	Drder		Einkaufsbestellung		
			5606623		Lieferschein	BYD RP Purchase F	Receipt		Einkaufslieferung		
			5606624		Beleg	BYD RP Purch. Pro	forma Receipt		Proforma-Einkaufslieferung		
			5606625		Beleg	BYD RP Purchase I	nvoice		Einkaufsrechnung		
			5606626		Beleg	BYD RP Purchase C	Dredit Memo		Einkaufsgutschrift		
			5606627		Lieferschein	BYD RP Purch. Ret	urn Shipment		Einkaufsrücklieferung		
			5606628		Beleg	BYD RP Purchase B	Blanket Order		Einkaufsrahmenbestellung		
			5606629		Beleg	BYD RP Purchase F	Return Order		Einkaufsreklamation		

Abbildung: Berichtseinrichtungen

- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsbilder.
- 5. Die Seite Berichtsbilder wird angezeigt.



Abbildung: Berichtsbilder

- 6. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms in der Spalte **Code** einen Code für den neuen Datensatz an oder wählen Sie einen vorhandenen Datensatz aus.
- 7. Geben Sie unter der Spalte **Beschreibung** eine Beschreibung für den Datensatz an. Wenn Sie für einen bestimmten Bericht andere Bilder einrichten möchten, können Sie die ID des entsprechenden Berichts unter der Spalte **Berichts-ID** angeben. Wenn keine Berichts-ID angegeben wird, werden die hochgeladenen Bilder für alle Berichte verwendet.
- 8. Die Werte der Felder Name und Beschriftung werden aktualisiert.
- 9. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** den Code für die Sprache ein, die im Bericht verwendet wird und für die die Bilder eingerichtet werden.
- 10. Geben Sie unter der Spalte **Zuständigkeitseinheitencode** den Code der Zuständigkeitseinheit ein, für die der Bericht mit den Bildern verwendet wird.
- 11. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bildschirmhälfte auf das Symbol für das Kopfzeilenbild.



Abbildung: Kopfzeilenbild hochladen

- 12. Klicken Sie auf das Symbol zum Hochladen des Kopfzeilenbilds.
- 13. Geben Sie den Pfad zum Hochladen des Bildes an.
- 14. Nach dem Hochladen des Kopfzeilenbildes sind weitere Optionen im Menü für das Bild verfügbar.

Bilder	
\uparrow \downarrow \checkmark \blacksquare	
CRONUS Kopfzeilenbild	
Kopfzeilenbild drucken	Alle Seiten $$
Fußzeilenbild	
Fußzeilenbild drucken	Alle Seiten $$
Wasserzeichenbild	

Abbildung: Verfügbare Optionen für Kopfzeilenbild

- 15. Sie haben das Kopfzeilenbild hochgeladen. Wenn Sie die Größe des Bildes verändern möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol.
- 16. Die Seite **Bildschneider** wird angezeigt.

Bildschneider



Schließen

Abbildung: Bildschneider

- 17. Um das Bild auf die gewünschte Größe zu skalieren, scrollen Sie mit dem Mausrad.
- 18. Um das Bild seitlich zu verschieben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie dann das Bild in den Rahmen.
- 19. Klicken Sie in der Menüleiste auf Speichern. Das Kopfzeilenbild wird gespeichert.
- 20. Auf der Seite **Berichtsbilder** haben Sie unterhalb des Kopfzeilenbilds in der Dropdown-Liste folgende Optionen zur Einstellung des Kopfzeilenbildes:
 - Alle Seiten: Das Kopfzeilenbild wird auf allen Seiten des Berichts gedruckt.
 - Erste Seite: Das Kopfzeilenbild wird ausschließlich auf der ersten Seite des Berichts gedruckt.
 - Letzte Seite: Das Kopfzeilenbild wird ausschließlich auf der letzten Seite des Berichts gedruckt.

Sie haben das Kopfzeilenbild eingerichtet.

Weiter mit dem nächsten Kapitel

Fußzeilenbild einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Bild (Fußzeilenbild) für Ihre Berichte einrichten können. Beachten Sie, dass das Bild idealerweise die folgenden Abmessungen aufweisen sollte:

	Länge	Breite	Format
Fußzeilenbild:	2480 px	531 px	PNG
Cronus AC Phone: +49 (0)123 456 789 Commercial Register: HRB 98 Bank Details: Sample Bank	G Sample Street 12, 12345 Sample Cit Email: info@cronus-ag.de Website: 7654 VAT ID: DE123456789 Tax Nun IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00	y www.cronus-ag.de ıber: 123/456/7890 BIC: COBADEFFXXX	0

Abbildung: Fußzeilenbild

Auf dem Beispielbild werden die transparenten Bereiche mit grauen und weißen Kacheln kariert. Diese Bereiche werden nicht gedruckt.

Um Ihr Fußzeilenbild für die Berichte einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.

÷	Berichtseinrich	htungen										
	Р 🗌	Verwalten	📓 Bericht ausführen	Berichtsbilder	Berichtsvorse	hau 🛛 🞚 Einrichtung aus Mandant kopieren	Standardwerte wieder	herstellen 🛛 🦧 Berichtsauswahl einrichter	Einrichtung importieren	Einrichtung exportieren Automate 🗸 🛛 Wer	iger Optionen	18 Y = 0
				id †		Art	Name			Beschriftung		
				5606621		Beleg	BYD RP	Purchase Quote		Einkaufsanfrage		
				5606622		Beleg	BYD RP	BYD RP Purchase Order		Einkaufsbestellung		
				5606623		Lieferschein	BYD RP	Purchase Receipt		Einkaufslieferung		
				5606624		Beleg	BYD RP	Purch. Proforma Receipt		Proforma-Einkaufslieferung		
				5606625		Beleg	BYD RP	Purchase Invoice		Einkaufsrechnung		
				5606626		Beleg	BYD RP	Purchase Credit Memo		Einkaufsgutschrift		
				5606627		Lieferschein	BYD RP	Purch. Return Shipment		Einkaufsrücklieferung		
				5606628		Beleg	BYD RP	Purchase Blanket Order		Einkaufsrahmenbestellung		
				5606629		Beleg	BYD RP	Purchase Return Order		Einkaufsreklamation		

Abbildung: Berichtseinrichtungen

- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsbilder.
- 5. Die Seite Berichtsbilder wird angezeigt.
- 6. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms in der Spalte **Code** einen Code für den neuen Datensatz an. Wenn Sie bereits wie im Kapitel Kopfzeilenbild einrichten beschrieben, ein Kopfzeilenbild hochgeladen haben, wählen Sie den erstellten Datensatz aus, um das Fußzeilenbild zu diesem Datensatz hochzuladen.
- 7. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bildschirmhälfte auf das Symbol für das Fußzeilenbild.

Fußzeilenbild		
Fußzeilenbild drucken	Alle Seiten	\sim

Abbildung: Fußzeilenbild hochladen

- 9. Geben Sie den Pfad zum Hochladen des Bildes an.
- 10. Nach dem Hochladen des Fußzeilenbildes sind weitere Optionen im Menü für das Bild verfügbar.



Abbildung: Verfügbare Optionen für Fußzeilenbild

- 11. Sie haben das Fußzeilenbild hochgeladen. Wenn Sie die Größe des Bildes verändern möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol.
- 12. Die Seite Bildschneider wird angezeigt.

Bildschneider

Schließen

2 X

Abbildung: Bildschneider

- 13. Um das Bild auf die gewünschte Größe zu skalieren, scrollen Sie mit dem Mausrad.
- 14. Um das Bild seitlich zu verschieben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Bild und halten Sie die Maustaste gedrückt. Verschieben Sie dann das Bild in den Rahmen.
- 15. Klicken Sie in der Menüleiste auf Speichern. Das Fußzeilenbild wird gespeichert.

- 16. Auf der Seite **Berichtsbilder** haben Sie unterhalb des Fußzeilenbilds in der Dropdown-Liste folgende Optionen zur Einstellung des Fußzeilenbildes:
 - Alle Seiten: Das Fußzeilenbild wird auf allen Seiten des Berichts gedruckt.
 - Erste Seite: Das Fußzeilenbild wird ausschließlich auf der ersten Seite des Berichts gedruckt.
 - Letzte Seite: Das Fußzeilenbild wird ausschließlich auf der letzten Seite des Berichts gedruckt.

Sie haben das Fußzeilenbild eingerichtet.

Weiter mit dem nächsten Kapitel

Wasserzeichenbild einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Bild (Wasserzeichenbild) für Ihre Berichte einrichten können. Beachten Sie, dass das Bild idealerweise die folgenden Abmessungen aufweisen sollte:



Abbildung: Wasserzeichenbild

Auf dem Beispielbild werden die transparenten Bereiche mit grauen und weißen Kacheln kariert. Diese Bereiche werden nicht gedruckt.

Um Ihr Wasserzeichenbild für die Berichte einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.

←	Berichtseinric	chtungen												0 🖬 🤟
	<i>Р</i> 🗖	Verwalten	Bericht ausführen	Berichtsbilder	Berichtsvorschau	🚛 🎚 Einrichtung aus Mandant kopieren	Standardwe	rte wiederherstellen 🚦	Berichtsauswahl einrichten	Einrichtung importieren	Einrichtung exportieren	Automate ~	Weniger Optionen	@ 7 = 0
				ld †		Art		Name			Beschriftung			
				5606621		Beleg		BYD RP Purchase Quo	te		Einkaufsanfrage			
				5606622		Beleg		BYD RP Purchase Orde	н		Einkaufsbestellung			
				5606623		Lieferschein		BYD RP Purchase Rece	ipt		Einkaufslieferung			
				5606624		Beleg		BYD RP Purch. Proform	na Receipt		Proforma-Einkaufslieferung			
				5606625		Beleg		BYD RP Purchase Invo	ice		Einkaufsrechnung			
				5606626		Beleg		BYD RP Purchase Cred	it Memo		Einkaufsgutschrift			
				5606627		Lieferschein		BYD RP Purch. Return	Shipment		Einkaufsrücklieferung			
				5606628		Beleg		BYD RP Purchase Blan	ket Order		Einkaufsrahmenbestellung			
				1000000		Deles.		m/D DD D	- Order		Cales developmenting.			

Abbildung: Berichtseinrichtungen

- 4. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Berichtsbilder.
- 5. Die Seite Berichtsbilder wird angezeigt.
- 6. Geben Sie auf der linken Seite des Bildschirms in der Spalte Code einen Code für den neuen Datensatz an. Wenn Sie bereits wie im Kapitel Kopfzeilenbild einrichten bzw. Fußzeilenbild einrichten beschrieben, ein Kopfzeilenbild hochgeladen haben, wählen Sie den erstellten Datensatz aus, um das Wasserzeichenbild zu diesem Datensatz hochzuladen.
- 7. Bewegen Sie den Mauszeiger in der rechten Bildschirmhälfte auf das Symbol für das Wasserzeichenbild.



Wasserzeichenbild

Abbildung: Wasserzeichenbild hochladen

- 8. Klicken Sie auf das Symbol zum Hochladen des Wasserzeichenbilds.
- 9. Geben Sie den Pfad zum Hochladen des Bildes an.

Sie haben das Wasserzeichenbild eingerichtet.

Weiter mit dem nächsten Kapitel

Bericht einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie einen Bericht einrichten. **Beyond ReportsV2** bietet Ihnen eine Vielzahl an Inhalten und Layoutoptionen, die Sie für die Gestaltung Ihrer Berichte verwenden können.

O NOTE

Um Berichte schnell und einfach anzupassen, empfehlen wir Ihnen, die Berichtsvorschau (auf der Seite **Berichtseinrichtungen**) in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Bei einer Änderung am Berichtsdesign können Sie dann jederzeit die Änderung am Bericht nachvollziehen, wenn Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** klicken.

O NOTE

Info

Beyond ReportsV2 wurde so programmiert, dass Sie ohne zusätzlichen Entwickleraufwand Berichte und Berichtsinhalte individuell gestalten können. Sie können diese Änderungen jederzeit zurück auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel Berichtseinrichtung zurücksetzen.

Die Inhalte dieses Kapitel sind in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- Druckeinstellungen definieren
- Berichtsadressformat bearbeiten
- Feld zum Bericht hinzufügen
- Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen
- Feld im Bericht verschieben
- Feldbeschriftung ändern
- Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen
- Feldbeschriftung ausblenden
- Bedingung für Feld definieren
- Textzeile zum Bericht hinzufügen
- Platzhalter zu Textzeile hinzufügen
- Übersetzung für Textzeile hinzufügen
- Saisontext zu Bericht hinzufügen
- Rich Text zum Bericht hinzufügen

Druckeinstellungen definieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Druckeinstellungen für einen Bericht definieren können.

Um die Druckeinstellungen für einen Bericht zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

	tsvorschau 🛛 🗎 Einrichtung kopieren 🐤 Standardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen		
Allgemein				
id	5606632	Art	Beleg	
Name ····	BYD RP Sales Order	Druck Codeunit Id		313
Beschriftung	Verkaufsauftrag	Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009	
schriftart	Arial ~	Positionsnr.	Drucken	
Schriftgräße	7,00	Erhöhung Positionsnr.		
Jenningroue	Unten drucken V	Artikelnr.	Drucken	
seitenzahl			Nicht drucken	
Seitenzahl	Nicht drucken	Zeilen ohne Menge		
Seitenzahl Jnterschriftenbereich AwSt. Spezifikation	Nicht drucken V	Zeilen ohne Menge	Drucken	
Seitenzahl Jnterschriftenbereich WwSt. Spezifikation	Nicht drucken V Drucken V	Zeilen ohne Menge	Drucken	
Seitenzahl Jnterschriftenbereich VwSt. Spezifikation 'elder 🏾 🏂 Rueuz Zeile 🗫 Zeile toschen 🏾 🌉 F	Nicht drucken V Drucken V elder hinzufügen 🕅 Feld kopieren	Zeilen ohne Menge Preise Preise Platzhalter	Drucken	Ŕ

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Druckeinstellungen** können Sie die folgenden Druckeinstellungen für den Berichtskopf vornehmen:
 - Schriftart: In diesem Feld definieren Sie, welche Schrift im Bericht verwendet werden soll.
 - Schriftgröße: In diesem Feld legen Sie die Größe der Schrift fest.
 - **Seitenzahl**: In diesem Feld legen Sie fest, ob eine Seitenzahl im Bericht angedruckt werden soll und wenn ja wo diese angedruckt wird.
 - **Unterschriftenbereich**: In diesem Feld legen Sie fest, ob ein Unterschriftenbereich im Bericht gedruckt werden soll.
 - **MwSt. Spezifikation**: In diesem Feld legen Sie fest, ob die Mehrwertsteuerspezifikation im Bericht gedruckt werden soll.
- 7. Unter der Registerkarte **Druckeinstellungen** können Sie die folgenden Druckeinstellungen für die Berichtszeilen vornehmen:
 - **Positionsnr.**: In diesem Feld legen Sie fest, ob Positionsnummern im Bericht angedruckt werden sollen.
 - Erhöhung Positionsnr.: In diesem Feld legen Sie fest, wie Positionsnummern erhöht werden sollen.
 - Artikelnr.: In diesem Feld legen Sie fest, ob Artikelnummern gedruckt werden sollen.
 - Zeilen ohne Menge: In diesem Feld legen Sie fest, ob Artikelzeilen ohne Menge im Bericht gedruckt werden sollen.
 - **Preise**: In diesem Feld legen Sie fest, ob in dem Bericht Preise angedruckt werden sollen oder nicht. Aktivieren Sie diese Option beispielsweise, wenn Sie dem Berichtsempfänger keine Preise mitteilen möchten oder Artikelpreise für den Bericht unrelevant sind.

Sie haben die Druckeinstellungen für den Bericht bearbeitet. Beachten Sie, dass insbesondere die Schriftart von feldspezifischen Einstellungen überschrieben werden kann. Weitere Informationen zu Feldern im Bericht erhalten Sie unter Feld zu Bericht hinzufügen.

Berichtadressformat bearbeiten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Adressformat bearbeiten können.

Um das Adressformat für einen Bericht zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste einen der verfügbaren Berichte aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der

Spalte ID.

5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

	Berichtsbilder OBeric	htsvorschau 🗈 Einric	htung kopieren	Stan	dardwerte wiederherste	llen Weite	re Optionen						
Druckeinstellungen													
Kopf						Zeile							
Schriftart · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Arial			~	Positions	inr.		Drucken				
Schriftgröße		7,00					Erhöhung Positionsnr.						
Seitenzahl			→ Artikelnr. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						Drucken				
Unterschriftenbereich		Nicht drucken		~			Zeilen ohne Menge			cken			
MwSt. Spezifikation		Drucken			~	Preise			Drucken				
Felder 📑 🛱 Neue Zeil	e 🗱 Zeile löschen 📓	Felder hinzufügen	🞖 Verknüpfte Felde	er hinzufü	gen 🖻 Feld kopiere	en 💷 Platzh	alter 🛧 Nach	oben 🔸 Nach unten					
Ohen links													
Oben links													
Oben links	_												
Oben links Art	Tabellen-ID Nr.	Verkn 2	Anz. Bedingungen	Besc druc	Beschriftung		Anz. Übersetzungen	Wert		Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken	Ausr

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Felder.
- 7. Wählen Sie in dem Dropdown-Menü für den Layoutbereich den Wert **Oben Links** aus.
- 8. In der Liste für den Layoutbereich **Oben Links** befinden sich zwei Zeilen von der Art **Adresse**. Die beiden Adresszeilen steuern die Inhalte und die Anzeige der Adressen auf dem Bericht.

Elb Ada Jak Sta A8a Der	bstraße 4, 20097 Ha atum Corporation kob Otto ation Road, 21 436 Düsseldorf utschland erkaufsauf	trag - 101001	DNUS 1 2 m peb Ihre Reference E-Mail	-Nr.	01.02.25 10000 OFFEN JO@conto	5 550.com	
	Nr.	Beschreibung	Menge E	inheiten code	VK-Preis Ohne MwSt.	Zeilenr abatt %	Zeilenbetrag Ohne MwSt.
1	1996-S	ATLANTA Whiteboard, Basis	12,00	stück	1.404,30		16.851,60
_					Be	trag EUR	16.851,60
					1	9% MwSt.	3.201,8

Abbildung: Berichtsvorschau

 Schriftschnitt, Schriftgröße und Schriftart können Sie am rechten Rand der entsprechenden Zeile bearbeiten. Um die abgedruckten Inhalte in den Adressfeldern zu bearbeiten, klicken Sie in der entsprechende Zeile unter der Registerkarte Felder auf den Wert in der Spalte Nr.. Öffnen Sie das Dropdown-Menü und klicken Sie auf die Option Details anzeigen.

Felo	Felder 🥕 ች Neue Zeile 🔭 Zeile			Zeile 🛛 🔭 Zeile						bieren	💷 Platzhalter	🛧 Nach oben	🔱 Nach unten	Ċ	62
						Tabe	ellen-ID 🕈 🝸 🛛 C	ode †							
Ob	Oben links			\rightarrow		<u>79</u> F	IRMENDA	TEN						\sim	
Art Tabellen-ID			Tabellen-ID	+ Neu	De	tails anzeigen	Aus volls	tändiger Liste auswählen		Anz. Übersetzung	Wert		Schriftart	ć	
\rightarrow	Adresse		÷	79	$\text{FIRMEN} \ \smile \ \cdots$	-	Deta	ils anzeigen	Firmendaten		-	_		Arial	
	Adresse			36	RECH. AN	-	-		Rech. an		-	-		Arial	

Abbildung: Adresszeile bearbeiten

10. Das Fenster Berichtsadressformate wird angezeigt.

	ntsadressfor	mate						√ Gespeichert		Ľ
Q	.	+ N	eu	🐯 Liste bearbeiten	📋 Löschen				È	Y
	Tabellen-ID	Ť		Tabellenbeschriftung		Code î T	Beschriftung	Le au	er isb	E
\rightarrow		79	÷	Firmendaten		FIRMENDAT	Firmendaten		✓	
Name	e-ld · · · · ·									
Name Konta	≥ 2-ld · · · · ·					·] ·]				
Name Konta Adres	e 2-ld · · · · · akt-ld · · · · ·					. Adresse				
Name Konta Adres Adres	e 2-ld · · · · · akt-ld · · · · · sse-ld · · · · ·				··· 4 ··· 5 ···	. Adresse 2	2			
Name Konta Adres Adres PLZ-C	e 2-ld · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 4 5 30	Adresse 2 Adresse 2	2			
Name Konta Adres Adres PLZ-C Ort-Ic	e 2-Id · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					Adresse Adresse Adresse PLZ Ort	2			
Name Konta Adres Adres PLZ-C Ort-lo Bunde	e 2-ld · · · · · sse-ld · · · · · sse-ld · · · · code-ld · · · · d · · · · · · esregion-ld					Adresse Adress	gion			

Abbildung: Berichtsadressformate

- 11. Auf der Seite Berichtsadressformate ist standardmäßig bereits eine Konfiguration definiert.
- 12. Wenn Sie zusätzliche Informationen, wie beispielsweise den Firmennamen in den Adressbereich (1) aufnehmen möchten, öffnen Sie unter dem Feld **Name-ID** das Dropdownmenü und wählen Sie aus dem **Field-Lookup** den Wert **Name** aus.

	Nr. †	Feldname	Feldbezeichnung	
	1	Primary Key	Primärschlüssel	é
\rightarrow	2	Name	Name	
	3	Name 2	Name 2	
	4	Address	Adresse	
	5	Address 2	Adresse 2	
	6	City	Ort	
	7	Phone No.	Telefonnr.	
	8	Phone No. 2	Telefonnr 2	
				OK Abbrechen

Abbildung: Felder-Lookup

- 13. Um die Änderung zu übernehmen und das Adressfeld um den Namen Ihres Unternehmens zu erweitern, klicken Sie auf **OK**.
- 14. Das Fenster wird geschloseen und der ausgewählte Wert in das Feld Name-ID übernommen.
- 15. Um das Fenster **Berichtsadressformate** zu schließen und zurück zur Seite **Berichtseinrichtungen** zu gelangen, drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur.



Cronus AG, Elbstraße 4, 20097 Hamburg, Deutschland Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland

Abbildung: Adresszeile im Bericht bearbeitet

O NOTE

Info

Beachten Sie, dass der Bericht, den Sie verwenden möchten, in Ihrem Business Central aktiviert sein muss. Weitere Informationen dazu, wie Sie den Standardbericht aus Business Central deaktivieren und die Berichte von **Beyond ReportsV2** aktivieren, erhalten Sie unter dem Kapitel Berichte aktivieren.

Sie haben die Adresszeile bearbeitet. Weitere Informationen dazu, wie Sie ein neues Feld mit einem Feldwert zu einem Layoutbereich hinzufügen, erhalten Sie unter dem Abschnitt Feld zum Bericht hinzufügen.

Beyond ReportsV2 ermöglicht Ihnen ebenfalls Feldwerte zu referenzieren, die mit dem Ursprungsfeld verknüpft sind

(**Verkäufercode** -> **Verkäufername**). Weitere Informationen dazu, wie Sie ein verknüpftes Feld zu einem Bericht hinzufügen, erhalten Sie unter dem Abschnitt Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen.

Feld zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Feld zu einem Bericht hinzufügen. **Beyond ReportsV2** ermöglicht es Ihnen sowohl neue Felder mit Ihrem entsprechenden Feldwert als auch verknüpfte Felder und deren Feldwert in den Bericht hinzuzufügen. Weitere Informationen zu verknüpften Feldern erhalten Sie unter dem Abschnitt Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen.

Um ein Feld zu einem Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

\leftarrow	Berichtseinrichtung	Ŀ	+ 🕮		√ Gespeichert	ت م
	5606632 - Verkaufsauftrag					
	🗟 Bericht ausführen 📓 Berichtsbilder 📀 Berichtsvorschau 陰 Einrichtung kopieren 🍤 Standardwerte wiederherste	ellen	Weitere Optionen			0
	Allgemein					
	ld	2	Art	Beleg		
	Name ····· BYD RP Sales Order		Druck Codeunit Id		313	3 ~
	Beschriftung Verkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009		
	Druckeinstellungen		7eile			
	Schriftart	/	Positionsnr.	Drucken		$\overline{}$
	Schriftgröße 7,00	0	Erhöhung Positionsnr.			1
	Seitenzahl · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	Artikelnr.	Drucken		\sim
	Unterschriftenbereich · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken		\sim
	MwSt. Spezifikation · · · · · · Drucken V		Preise	Drucken		\sim
	Felder 🔰 🧚 Neue Zeile 🔅 Zeile löschen 🛛 🎬 Felder hinzufügen 📆 Verknüpfte Felder hinzufügen 🗎 Feld kopier	en	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🔸 Nach unten		Ŕ	63
	Oben links					
	Arz. Arz. Besc Art Tabellen-ID Nr. Verknüpfungen Bedingungen druc Beschriftung		Anz. Übersetzungen Wert	Schriftørt Schriftgröße Fett	drucken Ausrichtun	ng

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie das Feld hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
 - 1: **Oben Links**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich. Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
 - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.
 - **3**: **Oben**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
 - 4: Oben (Spalten): *Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
 - 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich **vor* allen Berichtszeilen.*
 - **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser ***pro Zeile wiederholt** wird.*
 - **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser ***pro Zeile wiederholt** wird.*
 - 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich **nach* allen Berichtszeilen.*

• 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.

		CF	RONUS		0	
Crema Ger, Etbatrale 4, 20 Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48435 Disseldorf Deutschland	297 Hamburg, Deutschland		2 Belegdatum Verk. an DebNr. Ihre Referenz E-Mail		02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauftra	ag - 101002 Beschreibung		Menge Ein	heitenco VI de	CPreis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zeilen Ohne
6 1 1968-S	MEXICO Schreiblis	chst., schw.	10,00	stück	191,00	1
7 6 2 1928-5 7	AMSTERDAM Lam	pe	7,00	stück	55,20	
					Betrag EUR 19% MwSt. Betrag EUR Inkl. MwSt.	2
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche N VAT19 19	MwSt- Bemessungsgrun diage 2.296,40	MwStBetrag Betra 436,32	g inkl. MwSt. Beschreibung 2.732,72			
Lief. an	Adatum Corporat	ion, Jakob Otto, Stat	lion Road, 21, 48436 Düsseldorf	, Deutschlane	1	
c ne: +49 (0)123	ronus AG Sa 456 789 Em	ample Stre ail: info@	eet 12, 12345 Sa cronus-ag.de	imple Websit	City te: www.cronu	s-ao

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.

- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich **Oben rechts** (2).
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich Felder in der Menüleiste die Option Felder hinzufügen aus.
- 9. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.

	Nr. †		Feldname	Feldbezeichnung		
\rightarrow	1	1	Document Type	Belegart		
	2		Sell-to Customer No.	Verk. an DebNr.		
	3		No.	Nr.		
	4		Bill-to Customer No.	Rech. an DebNr.		
	5		Bill-to Name	Rech. an Name		
	25		Payment Discount %	Chanta 0/		•
					ОК	Abbrechen

Abbildung: Feld zu Bericht hinzufügen

- 10. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Felder das Feld aus, dass Sie zum Bericht hinzufügen möchten. In unserem Beispiel fügen wir das Feld **Gewünschtes Lieferdatum** (ID: **5790**) hinzu.
- 11. Das Feld Gewünschtes Lieferdatum wird im Listenbereich Oben Rechts (2) des Berichts hinzugefügt.

Felo	der 🗦 🕫 Neue Zei	ile 😽	Zeile löschen 🛛 🚟 F	elder hinzufügen.	. 📆 Verknüpfte Felder hinzufügen	。 阳 Feld kopieren	💷 Platzhalte	er 🛧 Nach oben 🔸 Nach unten						ල් හි	
Ob	rechts V														
	Art		Tabellen-	D Nr.	Anz. Verknüpfungen	Anz. Bedingungen	Beschrift drucken	Beschriftung	Anz. Übersetzungen	Wert	Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken	Ausrichtung	
	Feld			6 99	-	-		Belegdatum	1		Arial	7,00	Beschriftung	Links	
	Feld			6 2	_	-	2	Verk. an DebNr.	1		Arial	7,00	Beschriftung	Links	
	Feld			6 11		_		Ihre Referenz	1		Arial	7,00	Beschriftung	Links	
	Verknüpftes Feld			3 5053	1	-		Telefonnr.	1		Arial	7,00	Beschriftung	Links	
	Verknüpftes Feld			3 5052	1	_		E-Mail	1		Arial	7.00	Beschriftung	Links	
→	Feld	1		§ 5790	-	-		Gewünschtes Lieferdatum	1		Arial	7,00	Beschriftung	Links	
_		_					_								

Abbildung: Gewünschtes Lieferdatum zum Bericht hinzugefügt

>[!INOTE]

> Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld nicht gedruckt wird, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

Sie haben ein Feld zum Bericht hinzugefügt. In der entsprechenden Zeile unter dem Bereich **Felder** finden Sie zusätzliche Einstellungen zur Formatierung des Felds und des Feldwerts.

[!INOTE]

Beachten Sie, dass Änderungen an den Formatierungen im Bereich **Felder** die allgemeinen Druckeinstellungen übersteueren, d.h. wenn Sie für diese Zeile eine Änderung in den Spalten **Schriftart**, **Schriftgröße**, **Fett drucken** und **Ausrichtung** vornehmen, betrifft dies nur diese Zeile.

Weitere Informationen wie beispielsweise die Feldbezeichnung in einem Bericht ändern erhalten Sie unter dem Abschnitt Feldbeschriftung ändern.

Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein oder mehrere verknüpfte Felder zu einem Bericht hinzufügen. Der Unterschied zwischen einem Feld und einem verknüpften Feld besteht darin, dass Sie bei einem verknüpften Feld einen Feldwert in einem Bericht referenzieren, der standardmäßig nicht in der entsprechenden Berichtstabelle enthalten ist. In dieser Beschreibung wird veranschaulicht, wie Sie das Feld **Verkäufercode** zu dem Bericht hinzufügen und statt des Werts (beispielsweise **DH**) den mit diesem Code verknüpfte Feldwerte/Informationen aus einer anderen Tabelle referenzieren. Dies kann beispielsweise der Name des Verkäufers, die spezifische Telefonnummer des Verkäufers und/oder die E-Mailadresse des Verkäufers sein. Um ein verknüpftes Feld zu einem Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte ID.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

	andardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen		
Alleemain				
Angemein				
ld	5606632	Art	Beleg	
Name · · · · · · BYD RP Sales Order		Druck Codeunit Id		313 🗸
Beschriftung Verkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009	
Druckeinstellungen				
Kopf		Zeile		
Schriftart · · · · · Arial	\sim	Positionsnr.	Drucken	~
Schriftgröße	7,00	Erhöhung Positionsnr.		
		Artikelnr.	Drucken	~
Seitenzahl · · · · · · Unten drucken	~			
Seitenzahl Unter drucken Nicht drucken	~	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken	~
Seitenzahl Unten drucken Unterschriftenbereich Nicht drucken MwSt. Spezifikation Drucken	~ ~ ~	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken Drucken	~
Seitenzahl Unten drucken Unterschriftenbereich Nicht drucken MwSt. Spezifikation Drucken	~ ~ ~	Zeilen ohne Menge Preise	Nicht drucken Drucken	~
Seitenzahl Unten drucken Unterschriftenbereich Nicht drucken MwSt. Spezifikation Drucken Eelder 200 Felder bizzufügen. 95 Verknüchte Felder bizzufügen.	v v utinen Ba Feld konieren	Zeilen ohne Menge	Vicht drucken	
Seitenzahl Unten drucken Unterschriftenbereich Nicht drucken MwSt. Spezifikation Drucken Felder }™ Neue Zeile i Szeile löschen Felder hinzufügen Verknüpfte Felder hinz	v v ufûgen 🖗 Feld kopieren	Zeilen ohne Menge Preise I Platzhalter 🔨 Nach oben 🔸 Nach unten	Nicht drucken	ං ~ ස් ස්

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie das verknüpfte Feld hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
 - 1: **Oben Links**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich. Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
 - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.
 - **3**: **Oben**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
 - 4: Oben (Spalten): *Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
 - 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich **vor* allen Berichtszeilen.*
 - **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser ***pro Zeile wiederholt** wird.*
 - **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser ***pro Zeile wiederholt** wird.*
 - 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich **nach* allen Berichtszeilen.*
 - 9: Unten: Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.

Crenus Ger, Elbstrate 4, Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	20097 Hamburg, Deutschland		2 Belegdatum Verk. an Deb Ihre Referenz E-Mail	Nr.	02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauf	trag - 101002					
Nr.	Beschreibung		Menge	Einheitenco V de	K-Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zeile Oh
6 1 1968-5	MEXICO Schreibils	chst., schw.	10,00	stück	191,00	
6 2 1928-5	AMSTERDAM Lam	pe	7,00	stück	55,20	
					Betrag EUR 19% MwSt.	
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche n	MwSt- Bemessungsgrun diage	MwStBetrag Betra	ag inkl. MwSt. Beschreibun	9	Betrag EUR inkl. MwSt.	
VAT19 19	2.296,40	436,32	2.732,72			
Lief. an	Adatum Corporal	tion, Jakob Otto, Sta	ation Road, 21, 48436 Düssel	dorf, Deutschlar	d	

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.

- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich Oben rechts (2).
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich Felder in der Menüleiste die Option Verknüpfte Felder hinzufügen aus.
- 9. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.

	Nr. 1		Feldname	Feldbezeichnung	
\rightarrow	2	1	Sell-to Customer No.	Verk. an DebNr.	÷
	4		Bill-to Customer No.	Rech. an DebNr.	
	5		Bill-to Name	Rech. an Name	
	9		Bill-to City	Rech. an Ort	
	12		Ship-to Code	Lief. an Code	
	74		Can Pus Docting Crown	Casshäftshushungsgruppa	•



10. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren verknüpften Felder das Feld aus, dass Sie zum Bericht hinzufügen möchten. In unserem Beispiel fügen wir das verknüpfte Feld **Verkäufercode** (ID: **43**) hinzu. Sie können die Suche verwenden, um entsprechende Felder aus der Liste zu finden.

Felder-Lookup	, P~					2 X
	Verkäufer	r	×			
	Q. Nr. ↑		Q Feldname	Q Feldbezeichnung		
\rightarrow	43	÷	Salesperson Code	Verkäufercode		
					ОК	Abbrechen



- 11. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Das Feld Verkäufercode wird im Listenbereich Oben Rechts (2) des Berichts hinzugefügt. Beachten Sie, dass die Tabellen-ID in diesem Fall nicht 36 (ID für die Tabelle Verkaufskopf) sondern 13 (ID für die Tabelle Verkäufer/Einkäufer) ist.
- 13. Klicken Sie unter der Spalte Nr. auf den Wert und wählen Sie die Ellipse (...)aus.

Feld	er 📄 🖗 Neue	Zeile 🦻	Zeile löschen 🛛 🕅 F	der hinzufüge	n 📆 Verknü	pfte Felder hinzufügen	Feld kopieren	IIII Platzhalt	er 🔺 Nach oben 🔸 Nach unten						2
Ober	rechts														~
								Beschrift							
	Art		Tabellen-I	O Nr.		Anz. Verknüpfungen	Anz. Bedingungen	drucken	Beschriftung	Anz. Übersetzungen	Wert	Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken	Ausrichtung
	Feld		3	6 99		-	-		Belegdatum	1		Arial	6.00	Beschriftung	Links
	Feld		3	6 2		-			Verk. an DebNr.	1		Arial	6.00	Beschriftung	Links
	Feld		3	6 11		-			Ihre Referenz	1		Arial	6.00	Beschriftung	Links
	Feld		3	6 5790		_			Gewünschtes Lieferdatum	1		Arial	6.00	Beschriftung	Links
\rightarrow	Verknüpftes Fel	d 👻 🕴	1	3 2	×	1	-		Verkäufer/Einkäufer Name	1		Arial	6,00	Beschriftung	Links
						Drilldown auf den Datensat	z für Nr. ausführen								

Abbildung: Schaltfläche Ellipse in Zeile mit verknüpftem Feld

- 14. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.
- 15. Wählen Sie den Wert **Name** (ID: **2**) aus. Sie definieren damit, dass Sie für den Feldwert **Verkäufercode** den Wert des verknüpften Felds **Name** aus der Tabelle **13** (**Verkäufer/Einkäufer**) zum Bericht hinzufügen möchten.
- 16. Die Zeile für das verknüpfte Feld wird zum Listenbereich der Berichtseinrichtung aktualisiert und zeigt die entsprechende Auswahl an. Über die angrenzende Spalte **Bedingungen** können Sie Bedingungen definieren, unter denen dieses Feld gedruckt wird (beispielsweise, dass die verknüpften Felder oder allgemein Felder nur bei einer bestimmten Bedingung im Bericht gedruckt werden sollen). Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Bedingung für Feld definieren.
- 17. Sie haben ein verknüpftes Feld zum Bericht hinzugefügt. In der entsprechenden Zeile unter dem Bereich Felder finden Sie

Abbrechen

οк

zusätzliche Einstellungen zur Formatierung des Felds und des Feldwerts. >[!INOTE]

>Beachten Sie, dass Änderungen an den Formatierungen im Bereich **Felder** die allgemeinen Druckeinstellungen übersteuern, d.h. wenn Sie für diese Zeile eine Änderung in den Spalten **Schriftart, Schriftgröße, Fett drucken** und **Ausrichtung** vornehmen, betrifft dies nur diese Zeile.

- 18. Um die Telefonnummer des entsprechenden Verkäufers in dem Bericht auf gleiche Weise hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Verknüpfte Felder hinzufügen**.
- 19. Wählen Sie im Fenster **Felder-Lookup** das Feld **Verkäufercode** (ID: **43**) aus. Sie können die Suche verwenden, um das Feld schneller in der Liste zu finden.
- 20. Klicken Sie auf **OK**, um das Feld der Liste hinzuzufügen.
- 21. Klicken Sie unter der neu hinzugefügten Zeile unter der Registerkarte **Felder** in die Spalte **Nr.** und ändern Sie den Wert in **5053** (Feld: **Telefonnr.**).
- 22. Um die E-Mailadresse des entsprechenden Verkäufers in dem Bericht auf gleiche Weise hinzuzufügen, klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Verknüpfte Felder hinzufügen**.
- 23. Wählen Sie im Fenster **Felder-Lookup** das Feld **Verkäufercode** (ID: **43**) aus. Sie können die Suche verwenden, um das Feld schneller in der Liste zu finden.
- 24. Klicken Sie auf **OK**, um das Feld der Liste hinzuzufügen.
- Klicken Sie unter der neu hinzugefügten Zeile unter der Registerkarte Felder in die Spalte Nr. und ändern Sie den Wert in 5052 (Feld: E-Mail).
 - >[!INOTE]

>Beachten Sie, dass nur Felder im Bericht gedruckt werden, wenn diese einen Feldwert aufweisen. Wenn Felder, die Sie hinzufügen, keinen Feldwert aufweisen, werden diese nicht im Bericht gedruckt. Wenn das Feld mit dem Feldwert nicht gedruckt werden, müssen Sie die Daten pflegen und einen Feldwert angeben.

Sie haben den Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Verkäufers in den Bericht aufgenommen.

Weitere Informationen wie Sie beispielsweise die Feldbezeichnung in einem Bericht ändern erhalten Sie unter dem Abschnitt Feldbeschriftung ändern.

Feld im Bericht verschieben

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Reihenfolge von Feldern im Bericht verändern können.

Um die Reihenfolge eines Felds in einem Bericht zu ändern und es im Bericht nach oben oder nach unten zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

Berichtseinrichtung	 Ø 	+ 🛈		√ Gespeichert	
5606632 - Verkaufsauftrag	_				
📓 Bericht ausführen 📓 Berichtsbilder 💿 Berichtsvorschau 🔋 Einrichtung kopieren	Standardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen			
Allgemein					
ld	5606632	Art	Beleg		
Name BYD RP Sales Order		Druck Codeunit Id		3	313
Beschriftung Verkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009		
Druckeinstellungen					
Kopf		Zeile			
Schriftart · · · · · Arial	\sim	Positionsnr.	Drucken		
Schriftgröße	7,00	Erhöhung Positionsnr.			
Seitenzahl · · · · · · Unten drucken	\sim	Artikelnr.	Drucken		
Unterschriftenbereich	\sim	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken		
MwSt. Spezifikation · · · · · · Drucken	\checkmark	Preise	Drucken		_
Felder → Prous Zeile → Zeile löschen 🗮 Felder hinzufügen… 🕫 Verknüpfte Fel	der hinzufügen 🗈 Feld kopieren	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🚽 Nach unten		ß	3 [
Oben links					

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu in dem das Feld enthalten ist, dass Sie im Bericht verschieben möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
 - 1: Oben Links
 - 2: Oben rechts
 - 3: Oben
 - 4: Oben (Spalten)
 - 5: Vor Zeilen
 - 6: Vor Zeile
 - 7: Nach Zeile
 - 8: Nach Zeilen
 - 9: Unten

Cronus Ger, Elbstraße 4, Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	20097 Hamburg, Deutschland		2 Bele Verk Ihre E-Ma	gdatum an DebNr. Referenz ill		02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauft	rag - 101002						
Nr.	Beschreibung			Menge Ein	heitenco VK de	Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zeilent Ohne
6	NEVICO Schoolding	chet echu		10.00	etilek	101.00	
7	minor of lights	annen alla m		10,00	ann-n	to type	
2 1928-S	AMSTERDAM Lam	pe		7,00	stück	55,20	
)						Betrag EUR 19% MwSt.	2
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche n	MwSt Bemessungsgrun diage	MwStBetrag Betr	rag inkl. MwSt. Be	schreibung		Betrag EUR inkl. MwSt.	2
VAT19 19	2.296,40	436,32	2.732,72				
Lief. an	Adatum Corporat	ion, Jakob Otto, St	ation Road, 21, 484	36 Düsseldorf	, Deutschland		

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

- 7. Wählen Sie das Feld aus, dass Sie im Bericht verschieben möchten.
- 8. Über die Schaltflächen Nach oben und Nach Unten steuern Sie die Reihenfolge des Felds im Bericht.

Fel	der		Zeile 🛛 🗮 Zeile	löschen	🛱 Felder hinzufügen	📆 Verknüpft	e Felder	hinzufügen	E Feld kopieren	💷 Platzhalter	🕈 Nach oben	\rm Vach unten			¢ 5
Ob	en rechts														~
	Art		Tabellen-ID	Nr.	Anz. Verknüpfung	Anz. Bedingungen	Bes dru	Beschriftung		Anz. Übersetzung	Wert		Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken
\rightarrow	Verknüpt	fte 🗄	13	2	1	1		Verkäufer		1			Arial	8,00	Beschriftung
	Verknüpt	fte	13	5053	1	1		Telefonnr.		1			Arial	8,00	Beschriftung
	Verknüpt	fte	13	5052	1	1		E-Mail		1			Arial	8,00	Beschriftung
	Feld		36	99	_	_		Belegdatum		1			Arial	8,00	Beschriftung
	Feld		36	2	_	_		Verk. an Del	oNr.	1			Arial	8,00	Beschriftung
	Feld		36	11	_	_		Ihre Referen	z	1			Arial	8,00	Beschriftung

Abbildung: Feld im Bericht verschieben

Sie haben die Reihenfolge der Felder bearbeitet. Sie können in der Menüleiste auf der Seite **Berichtseinrichtung** über die Schaltfläche **Bericht ausführen** kontrollieren, ob die Anordnung der Felder Ihren Wünschen entspricht.

Feldbeschriftung ändern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Feldbeschriftung für ein Feld ändern können.

Um eine Beschriftung für ein Feld zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

	ng kopieren 5 Standardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen		
Allgemein				
la	5606632	Art	Belea	
Name BVD RP Sales Order	500052	Druck Codeunit Id	bucg	313
Reschriftung		Datansatz-Id	Sales Header: Auftrag 101009	010
Druckeinstellungen				
Kopf		Zeile		
Schriftart Arial	\sim	Positionsnr.	Drucken	
Schriftgröße	7,00	Erhöhung Positionsnr.		
Seitenzahl Unten drucken	\sim	Artikelnr.	Drucken	
Unterschriftenbereich	\vee	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken	
MwSt. Spezifikation	~	Preise	Drucken	
		💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🚽 Nach unten		Ŕ
Felder 😽 Neue Zeile 🦮 Zeile löschen 📲 Felder hinzufügen 📆	/erknüpfte Felder hinzufügen 🛅 Feld kopieren			

Abbildung: Berichtskarte

6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem sich das Feld befindet, für das Sie eine Beschriftung ändern möchten. In diesem Beispiel wird die Beschriftung für ein Feld geändert. Dieses Feld wird im Layoutbereich **Oben Rechts** (2) gedruckt.

Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	20097 Hamburg, Deutschland		Belegdatum Verk. an DebNr. Ihre Referenz E-Mail		02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauft	rag - 101002					
Nr.	Beschreibung		Menge Eint	eitenco VK de	Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zei
7 6 2 1928-5	AMSTERDAM Lam	pe	7.00	stück	55,20	
					Betrag EUR 19% MwSt.	
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche MwSt. %	MwSt- Bemessungsgrun diaee	MwStBetrag Betra	g inkl. MwSt. Beschreibung		Botrag EUR inkl. MwSt.	
VAT19 19	2.296,40	436,32	2.732,72			
List an	Adatum Corporat	ion, Jakob Otto, Stati	ion Road, 21, 48436 Düsseldorf,	Deutschland		

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

7. Auf der Seite **Berichtseinrichtung** unter der Registerkarte **Felder** klicken Sie in der entsprechenden Zeile für das Feld, dessen Beschriftung Sie ändern möchten, in die Spalte **Beschriftung**. In unserem Beispiel ändern wir die Beschriftung für das Feld **Verk. an Deb.-Nr.**

Feld	ler	🕂 🛱 Neue Z	eile	🗱 Zeile löschen 📲	Felder hinzufügen	📆 Verknüpfte Felder hi	inzufügen 🕅 Feld	kopieren	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🕹 Nach un	ten					e 2
Ob	en rechts														~
	Art			Tabellen-ID	Nr.	Anz. Verknüpfungen	Anz. Bedingungen	Beschrif drucken	Beschriftung	Anz. Übersetzungen	Wert	Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken	Ausrichtung
	Feld			36	99	-	-	2	Belegdatum	1		Arial	8,00	Beschriftung	Links
\rightarrow	Feld	~		36	2	-	-		Verk. an DebNr.	1		Arial	8,00	Beschriftung	Links
	Feld			36	11	-			Ihre Referenz	1		Arial	8,00	Beschriftung	Links

Abbildung: Feldbeschriftung ändern

8. Ändern Sie den Wert in dem Feld **Beschriftung** auf die von Ihnen gewünschte Feldbeschriftung (beispielsweise **Kundennummer**).



Elbstraße 4, 20097 Hamburg, Deutschland Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland

Beleddatum	02.01.25
Kundennummer	10000
Ihre Referenz	OFFEN
E-Mail	JO@contoso.com

Verkaufsauftrag - 101002

Abbildung: Feldbeschriftung geändert

Sie haben die Beschriftung des Felds geändert. Sie können mit dieser Beschreibung auch die Beschriftung des Berichts (hier: **Verkaufsauftrag - 101002**) ändern. Der entsprechende Layoutbereich dafür ist **Oben** (3).

Neben der Änderung der Feldbeschriftung können Sie auch definieren, dass Feldbeschriftungen nicht angezeigt/gedruckt werden, sondern nur die Feldwerte. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Feldbeschriftung ausblenden, erhalten Sie unter dem Abschnitt Feldbeschriftung ausblenden.

Beachten Sie, dass die Feldbeschriftung ggf. auch noch für andere Sprachen angepasst werden muss. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Abschnitt Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen.

Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung hinzufügen können.

Um eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung zum Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

Berichtseinrichtung		+ 10	~0	jespeichert	
5606632 - Verkaufsauftrag					
📓 Bericht ausführen 📓 Berichtsbilder 💿 Ber	chtsvorschau 🛯 🗎 Einrichtung kopieren 🍤 Standardwerte wiederhersteller	Weitere Optionen			
Allgemein					
ld	5606632	Art	Beleg		
Name	BYD RP Sales Order	Druck Codeunit Id		3	3
Beschriftung	Verkaufsauftrag	Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009		
Druckeinstellungen					_
Kopf		Zeile			
Schriftart	Arial	Positionsnr.	Drucken		
Schriftgröße	7,00	Erhöhung Positionsnr.			
Seitenzahl	Unten drucken	Artikelnr.	Drucken		
Unterschriftenbereich	Nicht drucken	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken		
MwSt. Spezifikation	Drucken V	Preise	Drucken		
Felder 🗦 📽 Neue Zeile 🖮 Zeile löschen 👹	Felder hinzufügen 📆 Verknüpfte Felder hinzufügen 🛅 Feld kopieren	. 💷 Platzhalter 🏠 Nach oben 🚽 Nach unten		6	3
Oben links					
	Anz. Anz. Besc	Anz.			

Abbildung: Berichtskarte

6. Unter der Registerkarte Felder wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem sich das Feld befindet, für das Sie bei einer Feldbeschriftung eine Übersetzung hinzufügen möchten. In diesem Beispiel wird eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung hinzugefügt, die im Abschnitt Feldbeschriftung ändern von Verk. an Deb.-Nr. in Kundennummer umbenannt wurde. Dieses Feld wird im Layoutbereich Oben Rechts (2) gedruckt.

Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	ovs/ namoung, ovubichand		Belegdatum Verk. an DebNr. Ihre Referenz E-Mail		02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauft	rag - 101002					
Nr.	Beschreibung		Menge Einh	eitenco VK-F de	Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zei
7 6 2 1928-5	AMSTERDAM Lam	pe	7,00	stäck	55,20	
					Betrag EUR 19% MwSt	
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche MwSt. %	MwSt- Bemessungsgrun diace	MwStBetrag Betrag	inkl. MwSt. Beschreibung	в	etrag EUR inkl. MwSt.	
VAT19 19	2.295,40	436,32	2.732,72			
	Adatum Corporat	tion, Jakob Otto, Static	on Road, 21, 48436 Düsseldorf,	Deutschland		

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

- Auf der Seite Berichtseinrichtung unter der Registerkarte Felder klicken Sie in der entsprechenden Zeile für das Feld, für dessen Berschriftung Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten, in die Spalte Anz. Übersetzungen. In unserem Beispiel ändern wir die Beschriftung für das Feld Kundennummer.
- 8. Das Fenster Berichtsübersetzungen wird angezeigt.

\leftarrow	Berichtsüberse	zungen			√Gespeid	chert 🗖	2
	🖪 Ven	valten				Ŕ	\bigtriangledown
		Sprachcode 1			Beschriftung		
	\rightarrow	ENU	\sim	:	Sell-to Customer No.		

Abbildung: Übersetzung für Feldbeschriftung hinzufügen

9. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** die entsprechende Sprache an, in der Sie eine Übersetzung für die Feldbeschriftung hinterlegen möchten.

10. Geben Sie unter der Spalte Bechriftung die Übersetzung in der ausgewählten Sprache an.

Sie haben eine Übersetzung für eine Feldbeschriftung hinterlegt.

Feldbeschriftung ausblenden

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Feldbeschriftung ausblenden, sodass diese Beschriftung nicht im Bericht gedruckt wird. Beachten Sie, dass der Feldwert entsprechend gedruckt wird.

Um eine Feldbeschriftung im Bericht auszublenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

J0000JZ -	Verkautsauftrag					
Bericht ausführen	Berichtsbilder 💿 Beric	htsvorschau 🔋 Einrichtung kopieren 🖘 S	tandardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen		
Allgemein						
ld ·····			5606632	Art	Beleg	
Name · · · · · · · · · · · ·		BYD RP Sales Order		Druck Codeunit ld		313
Beschriftung		Verkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009	
Schriftart		Arial	~	Positionsnr	Drucken	
Kopf Schriftart		Arial		Zeile	Drucken	
Schriftgröße			7,00	Erhöhung Positionsnr.		
Seitenzahl		Unten drucken	~	Artikelnr.	Drucken	
Unterschriftenbereich		Nicht drucken	~	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken	
MwSt. Spezifikation · · ·		Drucken	~	Preise	Drucken	
					L	
Felder 🗦 🏶 Neue	Zeile 🦮 Zeile löschen 🎆	Felder hinzufügen 📆 Verknüpfte Felder hinz	ufügen 🖻 Feld kopieren	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🔱 Nach unten		Ŀ

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Felder.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste für den Layoutbereich den Bereich aus, in dem sich die Feldbeschriftung befindet, die Sie ausblenden möchten. In diesem Beispiel blenden wir die Feldbeschriftung für das Belegdatum aus. Das entsprechende Feld befindet sich im Layoutbereich **Oben Rechts** (2).

Crenus Ger, Elbstrafie 4 Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	20097 Hamburg, Deutschland		2 Belegdatum Verk. an DebNr. Ihre Raferenz E-Mail		02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauf	trag - 101002		<u> </u>			
Nr.	Beschreibung		Menge Eir	heitenco VK de	Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zei Ol
6						
1 1968-S	MEXICO Schreiblis	chst., schw.	10,00	stück	191,00	
6 2 1928-5 7	AMSTERDAM Lam	pe	7,00	stück	55,20	
)					Betrag EUR 19% MwSt.	
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche	MwSt Bernessungsgrun diage	MwStBetrag Betra	ag inkl. MwSt. Beschreibung		Betrag EUR inkl. MwSt.	
VAT19 19	2.296,40	436,32	2.732,72			
Lief. an	Adatum Corporal	tion, Jakob Otto, Sta	tion Road, 21, 48436 Düsseldor	f, Deutschland		_

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

8. Deaktivieren Sie auf der Seite **Berichtseinrichtung** unter der Registerkarte **Felder** für die Zeile **Belegdatum** das Kontrollkästchen **Beschriftung drucken**.

Felc	er ∋ ^{ta}	Neue Zeile	*	K Zeile löschen 🛛 🚟	Felder hinzufügen	📆 Verknüpfte Felder hir	nzufügen 🖻 Fek	l kopieren	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🕹 Nach und	ten					iê 🗹
Obe	n rechts														~
	Art			Tabellen-ID	Nr.	Anz. Verknüpfungen	Anz. Bedingungen	Beschrif drucken	Beschriftung	Anz. Übersetzungen	Wert	Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken	Ausrichtung
\rightarrow	Feld			36	99	-	-	0	Belegdatum	1		Arial	8,00	Beschriftung	Links
	Feld			36	2	-	-		Kundennummer	1		Arial	8,00	Beschriftung	Links
	Feld			36	11	-	-		Ihre Referenz	1		Arial	8,00	Beschriftung	Links

Abbildung: Feldbeschriftung ausblenden

Die Feldbeschriftung wird im Bericht nicht länger angezeigt oder gedruckt. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Feld und die Feldbeschriftung nur unter bestimmten Bedingungen anzeigen oder drucken lassen möchten, erhalten Sie unter dem Abschnitt Bedingung für Feld definieren.

Bedingung für Feld definieren

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Bedingungen definieren können, mit denen gesteuert wird, ob Felder mit

Informationen im Bericht angezeigt werden. In der nachfolgenden Beschreibung wird beispielhaft erklärt, wie Sie eine Bedingung definieren, die zusätzliche Informationen im Bericht anzeigt, wenn für einen bestimmten Debitor (hier der Debitor **Adatum Corporation**) ein Verkaufsauftragsbericht erstellt wird.

Beyond ReportsV2 ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an möglichen Bedingungskonfigurationen, wir sind Ihnen bei der Einrichtung gern behilflich. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter dem Kapitel Über Beyond ReportsV2.

Um eine oder mehrere Bedingungen zu definieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

JUUUUJZ - VEIKaulsaullay				
📓 Bericht ausführen 🛛 📓 Berichtsbilder 💿 Berichtsvorschau 🗎	Einrichtung kopieren 5 Standardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen		
Allgemein				
ld	5606632	Art	Beleg	
Name BYD RP Sales Ord	der	Druck Codeunit Id		313 🗸
Beschriftung ····· Verkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009	
Schriftart Arial	~	Positionsnr.	Drucken	~
Kopf		Zeile		
Schriftart Arial	~	Positionsnr.	Drucken	
Schriftgroße	7,00	Erhohung Positionsnr.		1
Seitenzani Unten drucken	~	Artikein.	Drucken	~
Unterschriftenbereich Nicht drucken	~	Zellen ohne Menge	Nicht drucken	~
MWSt. Spezifikation Drucken	~	Preise	Drucken	~
Felder 🗦 ¹⁰ Neue Zeile 🗱 Zeile löschen 🛛 📆 Felder hinzufügen.	. 📆 Verknüpfte Felder hinzufügen 🛍 Feld kopieren	🖭 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🚽 Nach unten		68
Felder 🐉 Neue Zeile 🧩 Zeile löschen 📓 Felder hinzufügen.	. 📆 Verknüpfte Felder hinzufügen 🔞 Feld kopieren	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🚽 Nach unten		

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Scrollen Sie nach unten zur Registerkarte Felder.
- 7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste für den Layoutbereich den Bereich aus, in dem sich das Feld befindet, für das Sie eine Bedingung definieren möchten. In diesem Beispiel definieren wir eine Bedingung, die Verkäuferinformationen nur für einen bestimmten Debitor im Bericht andruckt, d.h. auf allen anderen Verkaufsaufträgen werden die Informationen nicht gedruckt.
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich **Felder** in der entsprechenden Zeile mit der Information über den Verkäufer (siehe Abschnitt Verknüpftes Feld zum Bericht hinzufügen) in die Spalte **Anz. Bedingungen**.
- 9. Das Fenster Berichtsfeldbedingungen wird angezeigt.

Berichtsfeldbedingungen

Verwalten						Ŕ
Operator → WENN ✓	Feld-Id	Feldbeschriftung	Bedingung =	Art Konstante	Konstante	
						Schließen

Abbildung: Berichtsfeldbedingungen

- 10. Wählen Sie unter der Spalte **Operator** aus. Sie können die folgenden Werte für die Konfiguration der Bedingung verwenden:
 - WENN: Wählen Sie diesen Wert aus, wenn Sie eine Bedingung mit einer WENN-Klausel erstellen möchten.
 - UND: Wählen Sie diesen Wert aus, um zwei Bedingungen mit einer UND-Konjuktion miteinander zu verknüpfen.
 - **ODER**: Wählen Sie diesen Wert aus, um zwei Bedingungen mit einer ODER-Disjunktion voneinander zu trennen.
- 11. In diesem Beispiel werden nur dann bestimmte Informationen im Bericht gedruckt werden, wenn der Debitor **Adatum Corporation** (Debitorennummer: **10000**) ist, wählen Sie daher unter der Spalte **Operator** den Wert **Wenn** aus.
- 12. Klicken Sie unter der Spalte **Feld-ID** in das Eingabefeld und öffnen Sie den Drilldown über die Ellipsenschaltfläche (...).

Be	richtsfeld	bed	ingungen					2	\times
Ve	rwalten								Ŀ
	Operator		Feld-Id	Feldbeschriftung	Bedingung	Art	Konstante		
\rightarrow	WENN	÷	~ ···		=	Konstante			
				Drilldown auf den Dater	ısatz für Feld-Id ausführer	1			

Abbildung: Drilldown für Feld-ID

- 13. Das Fenster Felder-Lookup wird angezeigt.
- 14. Wählen Sie aus dem Fenster **Felder-Lookup** den Wert aus, der die Bedingung definiert. In dem Erklärungsbeispiel wäre dies **Verk. an Deb.-Nr.** (ID: **2**).
- 15. Um die Auswahl zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.
- 16. Die Ansicht im Fenster Berichtsfeldbedingungen wird aktualisiert.
- 17. Definieren Sie die Bedingung näher. Unter der Spalte **Bedingung** können Sie zwischen den folgenden Werten auswählen:
 - = Gleich eines Feldwerts oder Konstante
 - <> Ungleich eines Feldwerts oder Konstante
 - > Größer als ein Feldwert oder Konstante
 - < Kleiner als ein Feldwert oder Konstante
- 18. Für das Beispiel wird unter der Spalte Bedingung der Wert = ausgewählt.
- 19. Wählen Sie unter der Spalte Art zwischen den folgenden Werten aus:
 - Konstante: Der Feldwert unter Feld-ID entspricht einem statischem Wert.
 - Feld: Der Feldwert unter Feld-ID entspricht einem anderem Feldwert.
 In dem Beispiel wird unter der Spalte Art der Wert Konstante ausgewählt und unter der Spalte Konstante der

Wert 10000 (die entsprechende Debitorennummer) angegeben.

Ber	chtsfeldbedingu	ngen							^ی ر	×
Ver	valten									ß
	Operator		Feld-Id	Feldbeschriftung	Bedingung	Art	Konstante	Zielfeld-Id	Zielfeldbeschriftung	
\rightarrow	WENN	- :	2	Verk. an DebNr.	=	Konstante	10000			

Abbildung: Bedingung erstellt

Sie haben über die Bedingung definiert, dass bestimmte Verkaufsauftragsinformationen nur dann angezeigt werden, wenn der Verkaufsauftrag für den Debitor **10000** (**Adatum Corporation**) erstellt wird. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie den Unterschied im Druck zwischen Verkaufsauftrag **101004** für Debitor **40000** (links) und Verkaufsauftrag **101002** für Debitor **10000** (rechts).



Abbildung: Felder mit Bedingungen in Berichten

Textzeile zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschreiben, wie Sie eine Textzeile zum Bericht hinzufügen können. In diesem Beispiel werden diese allgemeinen Textzeilen zu einem Bericht hinzugefügt:

- Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Bestellung!
- Wir freuen uns, Ihnen hiermit Ihren Verkaufsauftrag bestätigen zu können.

Ihre Bestellung wird schnellstmöglich bearbeitet.

O NOTE

Beachten Sie, dass diese Art Text in den Bericht hinzuzufügen nicht mehr als 80 Zeichen pro Zeile unterstützt. Wenn Sie einen Text verwenden möchten, der mehr als 80 Zeichen enthält, müssen daher entweder den Text in entsprechend kurze Abschnitte pro Zeile einteilen oder über einen Rich Text den Text zu dem Bericht hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Rich Texten und deren erweiterten Funktionen erhalten Sie unter dem Abschnitt Rich Text zum Bericht hinzufügen.

[!INOTE]

Bei der Verwendung von Textzeilen haben Sie neben der reinen Textform zusätzliche Optionen, wie bespielsweise die Verwendung von Platzhaltern, die im Fließtext automatisch mit Feldwerte aus dem Bericht ersetzt werden. Weitere Informationen zu Platzhaltern und deren Verwendung finden Sie unter dem Abschnitt Platzhalter zu Textzeile hinzufügen.

[!INOTE]

Sie können Übersetzungen für Standardtexte und Feldbeschriftungen im System hinterlegen. Bei der Auswahl des Berichtempfängers wird automatisch die entsprechende sprachliche Version des Texts/Feldbeschriftung in den Bericht eingefügt. Weitere Informationen zu Übersetzungen erhalten Sie unter dem Abschnitt Übersetzung für Textzeile hinzufügen bzw. Übersetzung für Feldbeschriftung hinterlegen.

Um eine Textzeile zum Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.

- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

5606632 - Verkaufsauftrag	C C			
📓 Bericht ausführen 🛛 📓 Berichtsbilder 💿 Berich	isvorschau 🔋 Einrichtung kopieren 🕤 Standardwerte wiederherstelle	Weitere Optionen		
Allgemein				
ld · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5606632	Art	Beleg	
Name	BYD RP Sales Order	Druck Codeunit Id		313 🗸
Beschriftung	Verkaufsauftrag	Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009	
Kopf		Zeile		
Kopf		Zeile		
Schriftart	Arial	Positionsnr.	Drucken	~
Schriftart · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Arial V	Positionsnr. Erhöhung Positionsnr.	Drucken	~ 1
Schriftart Schriftgröße Seitenzahl	Arial V 7.00 Unten drucken V	Pasitionsnr. Erhöhung Positionsnr. Artikelnr.	Drucken Drucken	~ 1 ~
Schriftart Schriftgroße Seitenzahl Unterschriftenbereich	Arial V 7,00 Unten drucken V Nicht drucken V	Positionsnr. Erhöhung Positionsnr. Artikelnr. Zeilen ohne Menge	Drucken Drucken Nicht drucken	~ 1 ~
Schriftart	Arial Arial	Positionsnr. Erhöhung Positionsnr. Artikelnr. Zeilen ohne Menge Preise	Drucken Drucken Nicht drucken Drucken	<pre></pre>
Schriftart Schriftgröße Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation	Arial Arial	Positionsnr. Erhöhung Positionsnr. Artikelnr. Zeilen ohne Menge Preise	Drucken Drucken Drucken Drucken Drucken	<pre></pre>
Schriftart Schriftgröße Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation Felder ≩ ^a Neue Zeile ≩× Zeile loschen F	Arial Arial Comparison Arial Comparison Compar	Positionsnr	Drucken Drucken Drucken Drucken Drucken	 ✓ 1 ✓ ✓
Schriftart Schriftgröße Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation Felder ≩ ³⁵ Neue Zeile ≩× Zeile löschen F Oben links	Arial Arial	Positionsnr. Erhöhung Positionsnr. Artikelnr. Zeilen ohne Menge Preise Im Platzhalter Nach oben V Nach unten	Drucken Drucken Drucken Drucken Drucken	
Schriftart Schriftgröße Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation Felder ≩ ^R Neue Zeile ≩× Zeile löschen F Oben links	Arial Arial	Positionsnr	Drucken Drucken Drucken Drucken Drucken	

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte Felder wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie eine Textzeile hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel werden Textzeilen zwischen der Berichtsbezeichnung (hier Verkaufsauftrag) und den Berichtszeilen im Layoutbereich Oben(3) hinzugefügt.
 - 1: Oben Links
 - 2: Oben rechts
 - 3: Oben
 - 4: Oben (Spalten)
 - 5: Vor Zeilen
 - 6: Vor Zeile
 - 7: Nach Zeile
 - 8: Nach Zeilen
 - 9: Unten

Cronus Ger, Elbstrafie 4, 2 Adatum Corporation Jakob Otio Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	.0037 Hamburg, Deutschland		Belegdatum Verk. an Deb. Ihre Referena E-Mail	Nr. E	02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauft	rag - 101002		<u> </u>			
Nr.	Beschreibung		Menge	, Einheitenco VH de	(-Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zeile Ohn
6						
1 1968-S	MEXICO Schreibtischsf	t., schw.	10,00) stück	191,00	
6						
2 1928-5	AMSTERDAM Lampe		7,00	stück	55,20	
)					Betrag EUR	
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche MwSt. %	MwSt Mw Bernessungsgrun	StBetrag Betrag	inkl. MwSt. Beschreibu	Ing	Betrag EUR inkl. MwSt.	
n VAT19 19	dlage 2.296,40	436,32	2.732,72			
Lief. an	Adatum Corporation	, Jakob Otto, Statio	n Road, 21, 48436 Düss	eldorf, Deutschland	1	

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

- 7. Wählen Sie den Bereich **Oben** aus.
- 8. Fügen Sie in den Bereich **Felder** in einer neuen Zeile unter der Spalte **Art** eine neue Zeile mit dem Wert **Text** ein.
- 9. Geben Sie unter der Spalte **Beschriftung** den Text für die Textzeile ein. Wie bereits oben erwähnt erlaubt die Standardtextfunktion nur 80 Zeichen, daher müssen Sie den Text bei Bedarf auf mehrere Textzeilen aufteilen.
- 10. Ändern Sie den Wert in der Spalte Fett drucken von Beschriftung in Nichts.

									CRON	US			•				
					Elbstra Adatum Jakob (Station 48436 I Deutscl	iBe 4, 20097 Hambu Corporation Dtto Road, 21 Düsseldorf pland	g, Deutschland		Bele Verk Ihre Verk Tele F.M	gdatum an DebNr. Referenz Bufer onnr. II		01.02.25 10000 OFFEN Detlef Hembro 040 35144684 DH/@corous.c	ick Ið				
					Ver Vielen I Wir freu Ihre Be	KAUTSAUTT	rag - 10100	g bestätige bung Whiteboard	n zu können.	Menge	Einheit	Ohne MwSt.	Rabatt %	Ohne MwSt.			
						1						Bi 1	etrag EUR 9% MwSt.	16.851,60 3.201,80			
Felder	r → [®] Neue Z	eile 🗚 2	ieile löschen 🛛 📉 Fel	der hinzufügen	🔁 Verknüp	h felder hinzufügen	Feld kopieren	💷 Platzhalt	ier 🛧 Nach oben 🗳 Nach unten			Betrag EUR in	nki. MwSt	20.053,40			đ
					/			Beschrift									
	Art Text	1	Tabellen-ID	Nr.		Anz. Verknüpfungen	Anz. Bedingungen	drucken	Beschriftung	Anz. Über	etzungen V	Vert		Schriftart	6.00	Beschriftung	Links
→ :	Art Text Text Text Text	1	Tabellen-ID	-		Anz. Verknüpfungen 	Anz. Bedingungen 	drucken	Beschriftung Verkaufsauftrag - <belegnr> <kopietekt> <belegnr></belegnr></kopietekt></belegnr>	Anz. Über	- V	Vert		Schriftert Arial Arial IDAutomationC1285 Arial	6.00 12.00 12.00 6.00	Beschriftung Beschriftung + Wert Nichts Nichts	Ausrichtung Links Links Rechts Links

63

Abbildung: Zum Bericht hinzugefügter Text

Sie haben eine Textzeile zu einem Layoutbereich hinzugefügt. Sie können die einzelnen Textzeilen verschieben, indem Sie wie in der Beschreibung im Abschnitt Feld im Bericht verschieben vorgehen. In diesen Textzeilen können sogenannte Platzhalter verwendet werden, um berichtspezifische Feldwerte in den Textzeilen zu platzieren. Weitere Informationen zu Platzhaltern und deren Verwendung finden Sie unter dem Abschnitt Platzhalter zu Textzeile hinzufügen.

Platzhalter zu Textzeile hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Platzhalter zu einer Textzeile hinzufügen. Platzhalter können einen beliebigen Feldwert aus dem Bericht referenzieren, das kann beispielsweise die Kundenreferenz (Feld **Ihre Referenz, ID: 32**) oder das Lieferdatum (Feld **Zugesagtes Lieferdatum, ID: 5791**) für den Beleg sein.

Um einen Platzhalter in einer Textzeile im Bericht zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

Berichtseinrichtung	Ø 12	+ D		✓ Gespeichert I	ď
5606632 - Verkaufsauftrag					
📓 Bericht ausführen 🛛 📓 Berichtsbilder 💿 Berichtsvorschau 🔋 Einrichtung	g kopieren 5 Standardwerte wiederherstellen	Weitere Optionen			
Allgemein					
ld	5606632	Art	Beleg		
Name BYD RP Sales Order		Druck Codeunit Id		313	~
Beschriftung Verkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag, 101009		
Druckeinstellungen					
Kopf		Zeile			
Schriftart · · · · · Arial	\sim	Positionsnr.	Drucken		~
Schriftgröße	7,00	Erhöhung Positionsnr.			1
Seitenzahl Unten drucken	\sim	Artikelnr.	Drucken		~
Unterschriftenbereich Nicht drucken	\sim	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken		~
MwSt. Spezifikation	~	Preise	Drucken		\sim
Felder 🛛 🧚 Neue Zeile 🦮 Zeile löschen 🏾 🎘 Felder hinzufügen 📆 Ver	rknüpfte Felder hinzufügen 📴 Feld kopieren	💷 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🚽 Nach unten		ß	62
Oben links					~
Anz. Art Tabellen-ID Nr. Verknüpfungen	Anz. Besc Bedingungen druc Beschriftung	Anz. Übersetzungen Wert	Schriftart Schriftgröße Fett dr	ucken Ausrichtung	9

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie einen Platzhalter in einer Textzeile hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel wird ein Platzhalter in einer Textzeile zwischen der Berichtsbezeichnung (hier Verkaufsauftrag) und den Berichtszeilen im Layoutbereich **Oben(3)** hinzugefügt.
 - 1: Oben Links
 - 2: Oben rechts
 - 3: Oben
 - 4: Oben (Spalten)
 - 5: Vor Zeilen
 - 6: Vor Zeile
 - 7: Nach Zeile
 - 8: Nach Zeilen
 - 9: Unten

Cronus Ger, Elbatrate 4, 3 Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	20087 Hamburg, Deutschland		Belegdat Verk. an i lihre Refe E-Mail	um DebNr. renz	02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
Verkaufsauft	rag - 101002					
Nr.	Beschreibung		M	ange Einheitenc d	o VK-Preis Ohne Zeilenral le MwSt. att ?	b Zeilr % Oh
6						
1 1968-5	MEXICO Schreibtis	chst., schw.	1	0,00 stild	k 191,00	
6 2 1928-5 7	AMSTERDAM Lam	pe		7,00 stüc	k 55.20	
					Betrag EUI	R
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche	MwSt Bemessungsgrun	MwStBetrag Betr	ag inkl. MwSt. Beschr	eibung	19% Mwst Betrag EUR inkl. MwSt	£
VAT19 19	2.296,40	436,32	2.732,72			
Lief. an	Adatum Corporat	Jon, Jakob Otto, Sta	ation Road, 21, 48436 D	lüsseldorf, Deutso	chland	
n VAT19 19 Lief. an	dage 2.296,40 Adatum Corporat	436,32 don, Jakob Otto, Str	2.732,72 ation Road, 21, 48436 C	lüsseldorf, Deutsc	shland	_

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

- 7. Wählen Sie den Bereich **Oben** aus.
- 8. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Platzhalter**.
- 9. Das Fenster Platzhalter wird geöffnet.

\leftarrow	Beric	htsplatzhalter				√ Gespeichert		ď	2
	Q	🗊 🛛 + Neu		🕏 Liste bearbeiten	📋 Löschen		Ŀ	Y	≡
		Code ↑		Feld-Id	Feldbeschriftung	Standardwert			
	\rightarrow	<belegnr></belegnr>	÷	3	Nr.				
		<währung></währung>		32	Währungscode	EUR			

Abbildung: Berichtsplatzhalter

 Klicken Sie in die Spalte Code und geben Sie den Code f
ür den Platzhalter ein. Wir empfehlen, den Code mit einem Sonderzeichen zu umklammern (beispielsweise <REFERENZ>).

- Wählen Sie unter der Spalte Feld-ID das Feld aus, dessen Feldwert mithilfe des Platzhalters zu einer Textzeile hinzugefügt werden soll. Dies kann beispielsweise die Kundenreferenz (Feld Ihre Referenz, ID: 32) oder das Lieferdatum (Feld Zugesagtes Lieferdatum, ID: 5791) sein.
- 12. Der Wert in der Spalte Feldbeschriftung wird vom System aktualisiert.
- 13. Unter der Spalte Standardwert können Sie einen Standardwert für den Platzhalter definieren.
- 14. Um den Platzhalter in der Textzeile zu verwenden, geben Sie den Platzhaltercode in den Fließtext ein.

Felde	r 🗦 ⁸ Neue Zeile	😽 Zeile löschen	🎆 Felder hi	nzufügen 🕅 Verk	nüpfte Felder hinzufügen	🖹 Feld kopieren	💷 Platzhalt	er 🛧 Nach oben 🛛 🕹 Nach unten						6 2
Oben														~
							Beschrift							
	Art		labellen-ID Nr.		Anz. Verknüptungen	Anz. Bedingungen	drucken	Beschnittung	Anz. Übersetzungen	Wert	Schrittart	Schriftgröße	Pett drucken	Ausnchtung
	Text				-	-	12	Verlagen RELECTION (CONTEXT)	-		Arial	12.00	Beschriftung	Links
	Text						53	VERAUSAULUARY VOLLEGINKA VKOPIETEXTA	-		IDAutomationC1295	12,00	Nichte	Dachte
	Text					-	12	SULLOINS	-		Arial	6.00	Nichte	Links
	Text						5	Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Bestellung	-		Arial	6.00	Nichts	Links
	Text				-	-		Wir freuen uns. Ihnen hiermit Ihren Verkaufsauftra	-		Arial	6.00	Nichts	Links
	Text							Ihre Bestellung wird schnellstmöglich bearbeitet.			Arial	6.00	Nichts	Links
\rightarrow	Text	1						Die Lieferung erfolgt spätestens zum <lieferdatu< td=""><td></td><td></td><td>Arial</td><td>6.00</td><td>Nichts</td><td>Links</td></lieferdatu<>			Arial	6.00	Nichts	Links

Abbildung: Platzhalter in Textzeile eingefügt

Sie haben einen Platzhalter erstellt und diesen in einer Textzeile verwendet. **Beyond ReportsV2** ersetzt automatisch den Platzhalter mit dem referenzierten spezifischen Feldwert in dem Bericht.

O NOTE

Beachten Sie, dass bei der Angabe des Standardwerts für einen Platzhalter keine Formeln angegeben werden können. Formeln (Heute + 5 Tage) können nicht verwendet werden. Sie müssen als Standardwert eine Konstante angeben.

O NOTE

Beachten Sie, dass Platzhalter nur dann Feldwerte referenzieren und in Texte einfügen kann, wenn das referenzierte Feld einen Feldwert aufweist. Wenn kein Feldwert eingetragen ist, wird die Textzeile trotzdem angedruckt. Sie können aber mit einer Bedingung steuern, dass die Textzeile nicht gedruckt wird. Dazu müssen Sie unter der Textzeile in der Spalte **Bedingungen** definieren, dass die Textzeile nur dann gedruckt wird, wenn das Feld einen Wert enthält. Die Bedingung ist wie folgt zu definieren: **Ausgewähltes Feld** für den Platzhalter **ungleich** Konstante **Leerstelle**.

Beric	ntsfeldbedingungen					
Verwa	lten					
	Operator	Feld-Id	Feldbeschriftung	Bedingung	Art	Konstante
\rightarrow	WENN	 5791	Zugesagtes Lieferdatum	<>	Konstante	
			Abbildung: Bedingung für Texte n	it Platzhalter defin	ieren	

Übersetzung für Textzeile hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für eine Textzeile hinzufügen. Beachten Sie, dass Sie für jede Textzeile, die Sie hinzugefügt haben, eine Übersetzung entsprechend dieser Anleitung pflegen müssen. Wir empfehlen, für längere Texte Rich Texte zu verwenden. Weitere Informationen zu dieser Textart erhalten Sie in dem Abschnitt Rich Text zum Bericht hinzufügen.

Um eine Übersetzung für eine Textzeile hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

\leftarrow	Berichtseinrichtung		Ø \$	+	Î.		√ Gespeichert	d	7 ⁴
	5606632 - Verkaufsauftrag								
	📓 Bericht ausführen 🛛 📓 Berichtsbilder 💿 Berich	atsvorschau 🛯 🗎 Einrichtung kopieren 🔄	Standardwerte wiederherstellen	Weitere O	ptionen				0
	Allgemein								_ 1
	ld		5606632	Art		Beleg			
	Name	BYD RP Sales Order		Druck Codeu	nit Id			313 🗸	·]
	Beschriftung	Verkaufsauftrag		Datensatz-Id		Sales Header: Auftrag,101009			
	Druckeinstellungen								-
	Kopf			Zeile					
	Schriftart	Arial	\sim	Positionsnr.		Drucken		\sim	·]
	Schriftgröße		7,00	Erhöhung Po	sitionsnr.			1	1
	Seitenzahl	Unten drucken	\sim	Artikelnr.		Drucken		~	-
	Unterschriftenbereich	Nicht drucken	\sim	Zeilen ohne M	Vlenge · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nicht drucken		~	
	MwSt. Spezifikation	Drucken	\sim	Preise · · · · ·		Drucken		~	·]
	Felder 🦂 🦉 Neue Zeile 🖮 Zeile löschen 📾 F	elder hinzufügen 📆 Verknüpfte Felder hi	nzufügen 🖻 Feld kopieren	💷 Platzhalter	🛧 Nach oben 🛛 🕹 Nach unten			¢ 0	
	Oben links							~	
	Art Tabellen-ID Nr.	Anz. Anz. Be Verknüpfungen Bedingungen dr	esc uc Beschriftung	Ūb	Anz. versetzungen Wert	Schriftart Schriftgröße	Fett drucken Ausri	chtung	

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie eine Übersetzung für eine Textzeile hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel wird eine Übersetzung für eine Textzeile im Layoutbereich **Oben(3)** hinzugefügt.
 - 1: Oben Links
 - 2: Oben rechts
 - 3: Oben
 - 4: Oben (Spalten)
 - 5: Vor Zeilen
 - 6: Vor Zeile
 - 7: Nach Zeile
 - 8: Nach Zeilen
 - 9: Unten

			2		_0	
Crenus Ger, Elbstrate Adatum Corporation Jakob Otto Station Road, 21 48436 Düsseldorf Deutschland	4, 20037 Hamburg, Deutschland		Belegdatum Verk. an Deb> Ihre Referenz E-Mail	ir.	02.01.25 10000 OFFEN JO@contoso.com	
3 Verkaufsau	ftrag - 101002					
4 Nr.	Beschreibung		Menge ^E	Einheitenco VP de	C-Preis Ohne Zeilenrab MwSt. att %	Zeilenbe Ohne M
6						_
1 1968-S	MEXICO Schreiblis	chst., schw.	10,00	stück	191,00	1.91
6						=
2 1928-S	AMSTERDAM Lam	pe	7,00	stück	55,20	38
•					Botrao EUD	2.20
					19% MwSt.	43
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche n	MwSt % Bernessungsgrun diage	MwStBetrag Betra	ag inkl. MwSt. Beschreibun;		Betrag EUR inkl. MwSt.	2.73
VAT19 19	2.296,40	436,32	2.732,72			
Lief. an	Adatum Corpora	ion, Jakob Otto, Sta	tion Road, 21, 48436 Düsseld	iorf, Deutschlane	d	

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

7. Wählen Sie den Bereich **Oben** aus.

8. Klicken Sie in den Zeilen für die entsprechende Textzeile in die Spalte **Anz. Übersetzungen**.

elder	📲 Neue Zeile	🔭 Zeile lö	schen 🛛 😹 Fe	lder hinzufügen	📆 Verknüpfte Feld	er hinzufi	igen 🗈 Feld kopieren 💷 Platz	halter 🔺 Nac	h oben 🛛 🚽 Nach unten				Ŕ
/ben													
Art		Tabellen-ID	Nr.	Anz. Verknüpfungen	Anz. Bedingungen	Besc druc	Beschriftung	Anz. Übersetzungen	Wert	Schriftart	Schriftgröße	Fett drucken	Ausrichtung
Text				-	_			_		Arial	6,00	Beschriftung	Links
Text				-	_		Verkaufsauftrag - <belegnr> <k< td=""><td>-</td><td></td><td>Arial</td><td>12,00</td><td>Beschriftun</td><td>Links</td></k<></belegnr>	-		Arial	12,00	Beschriftun	Links
Text				-	_		<belegnr></belegnr>	_		IDAutomati	12,00	Nichts	Rechts
Text				_	_			_		Arial	6.00	Nichts	Links
Text	1			_	_		Vielen Dank für Ihr Vertrauen und I	_]	Arial	6.00	Nichts	Links
Text				_	_	V	Wir freuen uns, Ihnen hiermit Ihren	Det	ails öffnen für "Anz. Übersetzungen" ""	Arial	6,00	Nichts	Links
										Artal	C 00	Minister	Date

Abbildung: Übersetzung für Textzeile hinzufügen

9. Das Fenster Berichtsübersetzungen wird angezeigt.

Berichtsüberse	tzungen				്	2
E Verv	valten				Ŀ	∇
	Sprachcode 1		Beschriftung			
\rightarrow		\sim				
	Berichtsübersen	Berichtsübersetzungen	Berichtsübersetzungen	Berichtsübersetzungen	Berichtsübersetzungen	Berichtsübersetzungen □ Verwalten □ Sprachcode ↑ Beschriftung → □ ○ □

Abbildung: Berichtsübersetzungen

- 10. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** die entsprechende Sprache an, in der Sie die Übersetzung für die Textzeile hinterlegen möchten.
- 11. Geben Sie unter der Spalte **Beschriftung** die Übersetzung der Textzeile an.

Sie haben eine Übersetzung für eine Textzeile hinzugefügt.

Saisontext zu Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Saisontext zu einem Bericht hinzufügen. Saisontexte werden in **Beyond ReportsV2** dazu verwendet einen Text nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen.

Um einen Saisontext zu erstellen und diesen zu einem Bericht hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach **Berichtseinrichtungen** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

	chronoschau 🧤 christianig köpterentil. 🧳 Stahuardwerte wiederheisterier	Meitere Optionen		
Allgemein				
ld ·····	5606632	Art	Beleg	
Name	BYD RP Sales Order	Druck Codeunit Id		3
Beschriftung	Verkaufsauftrag	Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009	
Schriftart	· · Arial ~	Positionsnr.	Drucken	
Schriftart	· Arial · ·	Positionsnr.	Drucken	
Schriftaröße	7,00	Erhöhung Positionsnr.		
		Artikelnr.	Drucken	
Seitenzahl				
Seitenzahl	Vinten arrucken V Nicht drucken V	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken	
Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation	Uniten arucken V Nicht drucken V Drucken V	Zeilen ohne Menge	Nicht drucken	
Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation	Iurten arucken Vinten drucken Drucken	Zeilen ohne Menge Preise	Nicht drucken Drucken	
Seitenzahl Unterschriftenbereich MwSt. Spezifikation Felder → ^a Neue Zeile →× Zeile Ioschen 🖀	I unten arucken Image: Second Secon	Zeilen ohne Menge Preise . Platzhalter Nach oben Nach unten	Nicht drucken Drucken	Ŕ

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, in dem Sie einen Saisontext hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren. In diesem Beispiel wird ein Saisontext für das Jahresende im Layoutbereich **Unten(9)** hinzugefügt.
 - 1: Oben Links
 - 2: Oben rechts

- 3: **Oben**
- 4: Oben (Spalten)
- \circ 5: Vor Zeilen
- 6: Vor Zeile
- 7: Nach Zeile
- 8: Nach Zeilen
- 9: Unten

Verkaufsauftrag -	101002			
Nr.	Beschreibung	Menge Einhe	sitenco VK-Preis Ohne Zeilenrat de MwSt. att %) Zelk
6				
1 1968-5	MEXICO Schreiblischst., schw.	10,00	stück 191,00	
7				
2 1928-5	AMSTERDAM Lampe	7,00	stück 55,20	
			Betrag EUR 19% MwSt	1
MwSt. Spezifikation MwSt Kennzeiche MwSt. % Bem n	MwSt dssungsgrun dage	ag inkl. MwSt. Beschreibung	Betrag EUR inkl. MwSt	
VAT19 19	2.296,40 436,32	2.732,72		
Lief. an	Adatum Corporation, Jakob Otto, Sta	tion Road, 21, 48436 Düsseldorf, f	Deutschland	

Abbildung: Berichtslayoutbereiche

- 7. Klicken Sie in dem Bereich Felder in eine neue Zeile und wählen Sie unter der Spalte Art den Wert Saisontext aus.
- 8. Klicken Sie in der Spalte Nr. in das Eingabefeld und wählen Sie die Option Neu aus.

Felder	♣ ^{**} Neue Zeile	🔭 Zeile löschen	😹 Felder hinzufügen	🞇 Verknüpfte Felder hinzufügen	🖻 Feld kopieren	💷 Platzha

Unt	en							
				Code 1		Beschreibung		
	Art		Tabellen-ID					
	Adresse		36		(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)			
	Verknüpftes		10					
	Verknüpftes		289					
	Verknüpftes		5606705	+ Neu		Details anzeigen Aus vollständiger Liste auswählen		
\rightarrow	Saisontext 🖌	÷	<u>36</u>	~		· Ø		

Abbildung: Saisontext erstellen und zum Bericht hinzufügen

9. Das Fenster Auswählen - Saisontexte wird angezeigt.

swamen - Jaisontexte	>> \ Then			
Code 1	Beschreibung			
>				
blöcke 📑 🧩 Xeile	löschen			ß
blöcke	löschen Aktiv	Sprachcode	Startdatum	Enddatum
blöcke	löschen Aktiv	Sprachcode	Startdatum	Enddatum
blöcke 글 [≭] Neue Zeile 글★ Zeile Beschreibung	löschen Aktiv	Sprachcode	Startdatum	Enddatum
blöcke	Iöschen Aktiv	Sprachcode	Startdatum	Enddatum

Abbildung: Saisontexte

- 10. Geben Sie unter der Spalte **Code** einen Code für den Saisontext an.
- 11. Geben Sie unter der Spalte Beschreibung eine Beschreibung für den Saisontext ein.
- 12. Geben Sie unter der Registerkarte Textblöcke in der Spalte Beschreibung eine Beschreibung ein.
- 13. Aktivieren Sie unter der Spalte Aktiv das Kontrollkästchen.
- 14. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** den entsprechenden Sprachcode für den Text ein.
- 15. Definieren Sie unter der Spalte **Startdatum** das Datum an, ab dem der Saisontext in den Berichten gedruckt werden soll.
- 16. Definieren Sie unter der Spalte **Enddatum** das Datum an, ab dem der Saisontext nicht mehr in den Berichten gedruckt werden soll.
- 17. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie in das Texteingabefeld.



Abbildung: Saisontext eingeben

18. Geben Sie den Fließtext für den Saisontext ein und klicken Sie auf **OK**. Zur Gestaltung stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

Symbol	Beschreibung
Ą	Schriftart : Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Schriftart des Textes zu verändern.
A	Schriftgrad : Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Größe der Schrift zu verändern.
В	Schriftschnitt Fett : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Schriftschnitt zwischen Fett oder normalem Schriftschnitt zu wechseln.
/	Schriftschnitt Kursiv : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Schriftschnitt zwischen Kursiv oder normalem Schriftschnitt zu wechseln.
Ū	Schriftschnitt Unterstrichen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Schriftschnitt zwischen Unterstrichen oder normalem Schriftschnitt zu wechseln.
R	Hintergrundfarbe : Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Farbe hinter der Schrift zu definieren.
A	Schriftfarbe : Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Farbe der Schrift zu definieren.
	Aufzählung : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text als Aufzählung zu formatieren.

Symbol	Beschreibung
i=	Aufzählung : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text mit einer Nummerierung zu versehen.
←≣	Einzug verringern : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Einzug des Textes zu verringern.
→≣	Einzug erhöhen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Einzug des Textes zu erhöhen.
33	Zitat : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text als Zitat zu kennzeichnen.
Ē	Links ausrichten : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text nach links auszurichten.
≣	Zentrieren : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text zu zentrieren.
	Rechts ausrichten : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Text nach rechts auszurichten.
S	Link einfügen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Link in den Text einzufügen.
€ <mark>`</mark>	Link entfernen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Link im Text zu entfernen.
ײ	Hochstellen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text hochgestellt zu formatieren.
×₂	Tiefstellen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text tiefgestellt zu formatieren.
abc	Durchstreichen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text durchgestrichen zu formatieren.
	Bild hinzufügen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Bild hinzuzufügen.
<u>R</u>	Alternativer Text hinzufügen: Wählen Sie ein Bild im Text aus und klicken Sie auf dieses Symbol, um einen alternativen Text (Bildbeschriftung) hinzuzufügen.
Pq	Textrichtung von links nach rechts : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text von links nach rechts zu formatieren.
٩	Textrichtung von rechts nach links : Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Text von rechts nach links zu formatieren.
5	Rückgängig machen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um Ihre Änderungen am Text rückgängig zu machen.
Ç	Wiederholen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um Ihre Änderungen am Text zu wiederholen, nachdem Sie dieses rückgängig gemacht haben.

Symbol	Beschreibung
&	Formatierung entfernen : Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Formatierung des ausgewählten Texts zu entfernen.
ŦŦ	Tabelle einfügen:

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Tabelle in den Text einzufügen.

Sie haben einen Saisontext erstellt und dem Bericht hinzugefügt.

Rich Text zum Bericht hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Rich Text zum Bericht hinzufügen. Beachten Sie, dass Rich Texte nur dann verwenden können, wenn Sie die App **Beyond RichText** installiert und lizensiert haben.

Für die nachfolgende Beschreibung gehen wir davon aus, dass die App **Beyond RichText** installiert und lizensiert ist, sowie bereits Rich Text Arten und Rich Text-Vorlagen erstellt wurden. Weitere Informationen dazu wie Sie Rich Text-Arten und -Vorlagen erstellen, erhalten Sie unter der entsprechenden Dokumentation für **Beyond RichText**.

Um einen Rich Text in einem Bericht zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie in der Liste den entsprechenden Bericht aus und klicken Sie in der Berichtszeile auf den Wert unter der Spalte **ID**.
- 5. Die Berichtskarte wird angezeigt.

\leftarrow	Berichtseinrichtung	\oslash	¢	+ 10		∕ Gespeichert	ت م ^ر
	5606632 - Verkaufsauftrag						
	🗟 Bericht ausführen 🛛 📓 Berichtsbilder 💿 Berichtsv	vorschau 🛛 🖻 Einrichtung kopieren 🐤 Standardwerte wiederherste	ellen	Weitere Öptionen			0
	Allgemein						Î
	ld	560663;	2	Art	Beleg		
	Name B	YD RP Sales Order		Druck Codeunit Id		31	3 ~
	Beschriftung V	erkaufsauftrag		Datensatz-Id	Sales Header: Auftrag,101009		- 1
							- 1
	Druckeinstellungen						_
	Kopf			Zeile			- 1
	Schriftart A	rial V	·	Positionsnr.	Drucken		~
	Schriftgröße	7,0	0	Erhöhung Positionsnr.			1
	Seitenzahl	nten drucken 🗸	 	Artikelnr.	Drucken		~
	Unterschriftenbereich N	icht drucken 🗸		Zeilen ohne Menge	Nicht drucken		~
	MwSt. Spezifikation	rucken 🗸	 	Preise	Drucken		~
							- 1
	Felder 🗦 🏶 Neue Zeile 🥻 Zeile löschen 📓 Feld	der hinzufügen 🕅 Verknüpfte Felder hinzufügen 🛍 Feld kopier	en	🖽 Platzhalter 🔺 Nach oben 🛛 🔱 Nach unten		Ŀ	
	Oben links						
	Art Tabellen-ID Nr.	Anz. Anz. Besc Verknüpfungen Bedingungen druc Beschriftung		Anz. Übersetzungen Wert	Schriftart Schriftgröße Fett dr	ucken Ausrichtu	ng

Abbildung: Berichtskarte

- 6. Unter der Registerkarte **Felder** wählen Sie den Layoutbereich aus, zu dem Sie den Rich Text hinzufügen möchten. Auf der nachfolgenden Abbildung können Sie die einzelnen Bereiche anhand der Nummer identifizieren.
 - 1: **Oben Links**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben links und dient vorrangig als Adressbereich. Weitere Informationen zur Einstellung der Adresse erhalten Sie unter dem Abschnitt Berichtadressformat bearbeiten.
 - **2**: **Oben rechts**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oben rechts und dient vorrangig zur Anzeige von weiteren berichtsrelevanten Informationen.

- **3**: **Oben**: Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht unterhalb des Adressbereichs und der Berichtsinformationen.
- **4**: **Oben (Spalten)**: *Dieser Layoutbereich befindet sich im Bericht oberhalb der Spalten für die Berichtszeilen.
- 5: Vor Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich **vor* allen Berichtszeilen.*
- **6**: **Vor Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich vor jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser ***pro Zeile wiederholt** wird.*
- **7**: **Nach Zeile**: Dieser Layoutbereich befindet sich nach jeder Berichtszeile. Beachten Sie bei diesem Layoutbereich, dass dieser ***pro Zeile wiederholt** wird.*
- 8: Nach Zeilen: Dieser Layoutbereich befindet sich **nach* allen Berichtszeilen.*
- **9**: **Unten**: *Dieser Layoutbereich befindet sich am unteren Rand des Berichts.*



Abbildung: Berichtslayoutbereiche

Weitere auswählbare Bereiche wie **Zeile**, **Summen** und **MwSt-Spezifikation** sind vom System reserviert und können nicht bearbeitet werden. Wenn Sie den Berichtsbereich **MwSt.Spezifikation** ausblenden möchten finden Sie die entsprechende Einstellung unter dem Abschnitt Druckeinstellungen definieren.

- 7. In unserem Beispiel wählen wir den Layoutbereich **Oben** (3) aus.
- 8. Klicken Sie unter dem Bereich Felder in eine neue Zeile und wählen Sie unter der Spalte Art den Wert Verknüpftes Feld

aus.

- 9. Klicken Sie in die Spalte Tabellen-ID und geben Sie den Wert 5605705 (BYD RT Rich Text Data) an.
- 10. Klicken Sie in in die Spalte Nr. und geben Sie den Wert 10 (Rich Text-Daten) an.
- 11. Klicken Sie in die Spalte Anz. Verknüpfungen.
- 12. Das Fenster Berichtsfeldverknüpfungen wird angezeigt.
- 13. Definieren Sie im Fenster Berichtsfeldverknüpfungen folgende Zeilen:
 - Feld-ID: 1, Feldbeschriftung: Herkunfts-Datensatz-ID, Verknüpfungsart: Datensatz-ID
 - Feld-ID: 2, Feldbeschriftung: Artcode, Verknüpfungsart: Filter, Filterwert: Code der Rich Text-Vorlage, die Sie einbinden möchten

Beric	erichtsfeldverknüpfungen s^{\star} $ imes$								
Verwa	alten								Ŀ
	Feld-Id		Feldbeschriftung	Verknüpfungsart	Filterwert		Kopffeld-Id	Kopffeldbeschriftung	
	1		Herkunfts-Datensatz-Id	Datensatz-Id					
\rightarrow	2	1	Artcode	Filter	VK-AUFTR-ALL				

Abbildung: Berichtsfeldverknüpfungen für Rich Texte

- 14. Schließen Sie das Fenster Berichtsfeldverknüpfungen.
- 15. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Rich Text-Zeile unter der Spalte Beschriftung drucken.

Sie haben einen Rich Text zu einem Bericht hinzugefügt.

Berichtseinrichtung zurücksetzen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Berichtseinrichtung zurücksetzen.

O NOTE

Achtung

Die nachfolgende Anleitung beschreibt, wie Sie alle von Ihnen oder Dritten vorgenommen Änderungen an einer Berichtseinrichtung löschen. Individuelle Anpassungen an Schriftart, Schriftgröße, Druckeinstellungen (Positionsnummer, Seitenzahlen, Preise drucken usw.) werden gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Um die Anpassungen an einem Bericht in **Beyond ReportsV2** zurück auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (ALT+Q).
- 2. Suchen Sie nach Berichtseinrichtungen und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 3. Die Seite Berichtseinrichtungen wird angezeigt.
- 4. Wählen Sie den Bericht in der Liste der verfügbaren Berichte aus.

(

- 5. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option Standardwerte wiederherstellen.
- 6. Es wird ein Dialogfenster angezeigt.

3	Diese
÷	zurüc

Diese Aktion wird den Bericht auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Alle benutzerdefinierten Änderungen werden verloren gehen. Sind Sie sicher das Sie fortfahren möchten?

Ja	Nein
----	------

Abbildung: Standardwerte zurücksetzen

7. Wenn Sie die Einstellungen für den Bericht auf die Standardwerte von **Beyond ReportsV2** zurücksetzen möchten, bestätigen Sie das Dialogfenster über die Schaltfläche **Ja**.

Sie haben die Einstellungen des Bericht zurück auf die Standardeinstellungen gesetzt. Alle individuellen Anpassungen für diesen Bericht wurden gelöscht.