




BEYOND

Attributes Core



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel
Deutschland

+49 431 3630 3700
info@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation

- Einleitung

- Allgemein

- Über diese App

Lizenzverwaltung

- Lizenzverwaltung

Einrichtung

- Benutzerberechtigungen zuweisen

 - Optionsattribut erstellen

 - Textattribut erstellen

 - Ganzzahlattribut erstellen

 - Dezimalattribut erstellen

 - Datumsattribut erstellen

 - Blobattribut erstellen

- Übersetzungen hinzufügen

 - Übersetzung für Attribut hinzufügen

 - Übersetzung für Attributwert hinzufügen

- Sortierreihenfolge für Attribute verändern

Funktionen

- Attribute am Serviceartikel speichern

Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond Attributes Core** in Ihrer Business Central-Umgebung.

Diese Dokumentation richtet sich an erfahrene Nutzer von Business Central. Für die Einrichtung von **Beyond Attributes Core** können zusätzliche Kenntnisse über Softwareprodukte Dritter erforderlich sein.

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond Attributes Core** einzurichten und professionell damit zu arbeiten. Achten Sie besonders auf die in der Dokumentation enthaltenen Tipps, Informationen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die ordnungsgemäße Verwendung von Beyond AdditionalInformation und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.

PDF
HERUNTERLADEN

Hersteller

Beyond Attributes Core wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Deutschland
info@beyondit.gmbh
[+49 431 3630 3700](tel:+4943136303700)

APPSOURCE
BESUCHEN

Versionshistorie

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	15.03.2023	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
1.1	10.05.2023	Jannic Weidel	Kapitel zur Zuordnung von Berechtigungssätzen hinzugefügt
1.2	14.11.2024	Jannic Weidel	Beschreibung für Hinweistexte am Debitor und Kreditor hinzugefügt
1.3	12.05.2025	Jannic Weidel	Überarbeitung und neue Inhalte
1.4	10.06.2025	Jannic Weidel	Einleitendes Kapitel hinzugefügt
Dokumentzugriff		öffentlich	

Allgemeine Informationen

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, die Sie beim Befolgen der Beschreibungen beachten müssen. Die Informationen sind als Hinweise hervorgehoben und nach Art und Wichtigkeit geordnet. Die Hinweise sind im Folgenden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt:

TIP

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Neben dem klassischen Anklicken von Optionen bietet Business Central auch die Möglichkeit, sogenannte Shortcuts zu verwenden. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen Sie die gewünschte Aktion auch in der Benutzeroberfläche ausführen können. Durch die Verwendung von Shortcuts können Sie schneller und effektiver arbeiten. Probieren Sie die Tastenkombinationen aus und Sie werden überrascht sein, wie viel schneller Sie arbeiten können.

NOTE

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Der Hinweis enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung, Konfiguration oder Bedienung der Software. Befolgen Sie diese Anweisungen, um effektiver zu arbeiten und unnötige Supportanfragen zu vermeiden. Dieser Hinweis kann Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Option ausgeblendet ist, und Ihnen sagen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sie wieder einblenden möchten.

IMPORTANT

Diese Warnung stellt ein **geringes Risiko** dar. Die Warnung bezieht sich auf nicht kritische Probleme, die zu unerwünschtem Verhalten oder Konfigurationsproblemen führen können.

Sie können die Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität beeinträchtigen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

CAUTION

Diese Warnung stellt ein **mittleres Risiko** dar. Die Warnung weist auf ein potenzielles Problem hin, das die Systemstabilität oder Datenintegrität beeinträchtigen könnte.

Die Nichteinhaltung kann zu Fehlern, Leistungseinbußen oder teilweisen Dienstunterbrechungen führen. Die durch die Nichteinhaltung verursachten Fehler betreffen nur die App selbst und verhindern, dass Sie mit Daten innerhalb der App arbeiten können.

WARNING

Diese Warnung stellt ein **hohes Risiko** dar. Die Warnung weist auf eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Produktivsystem hin.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das gesamte System beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr des Verlusts kritischer Daten oder eines Totalausfalls des Systems, was zu einer längeren Ausfallzeit führt. Die Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und es muss ein Backup eingespielt werden.

Beyond Attributes Core ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Beyond Attributes Core wird verwendet, um zusätzliche Daten an Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zu speichern und zu pflegen. Nach der Installation wird auf den entsprechenden Listen und Karten in der Infobox ein Bereich hinzugefügt, in dem Sie Merkmale und zusätzliche Daten (nachfolgend Attribute genannt) erfassen können.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgendem Link: [Beyond Attributes Core Dokumentation](#).

NOTE

Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von **Beyond Attributes Core** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond Attributes Core** verwenden zu können und werden automatisch installiert:

- [Beyond License](#): Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.

Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von **Beyond Attributes Core** einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond Attributes Core** einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Beyond Lizenz-Management**.
- 2. Die Seite **Beyond Lizenz-Management** wird angezeigt.

←

✎ ⚙ + ☰

☐ ⌵ ↻

Beyond Lizenz-Management

Verzeichnis-ID

Verzeichnis-Domain

Lizenzen

Synchronisiert Lizenz

⌵ ⌵

Unternehmensname T	Anwendungsname	Status	Startdatum	Ablaufdatum	Test	Lizenzierte Metrik	Aktuelle Metrik
→	BeyondCalculation	Valid	23.08.2024 08:50	22.09.2030 08:50	☐	1	0
	BeyondServiceRequisition	Valid	02.04.2024 09:13	02.05.2030 09:13	☐	1	0
	BeyondPostCalculation	Valid	14.06.2024 00:33	13.09.2030 00:33	☐	1	0
	BeyondReportPreview	Valid	15.07.2024 21:26	14.08.2030 21:26	☐	1	0
	BeyondService	Valid	30.01.2024 07:41	28.02.2030 07:41	☐	7	0
	BeyondCues	Valid	29.11.2023 19:15	28.02.2030 07:41	☐	7	0
	BeyondInventoryDetails	Valid	29.01.2024 23:28	28.02.2030 07:41	☐	7	0
	BeyondDataImporter	Valid	17.06.2024 22:55	17.07.2030 22:55	☐	1	0
	BeyondCloudConnector	Valid	04.07.2024 06:42	03.08.2030 06:42	☐	1	0
	BeyondAttributesCore	Valid	14.06.2024 07:51	14.07.2030 07:51	☐	1	0
	BeyondReports	Valid	05.07.2024 06:39	04.08.2030 06:39	☐	1	0
	BeyondDocumentLineTransfer	Valid	18.09.2024 20:40	31.12.2099 00:00	☐	4	0

- 3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondIT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

Spalte	Beschreibung
Unternehmensname	Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.
Anwendungsname	Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von BeyondIT verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.
Status	Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich: Valid: Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden. Expired: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden. Trial: Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden. Exceeded: Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.
Startdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.
Ablaufdatum	Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.
Test	Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte Ablaufdatum).
Lizenzierte Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizenziert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.
Aktuelle Metrik	In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden. Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte Lizenzierte Metrik und Aktuelle Metrik können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.

Attribut erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Attribut erstellen, um zusätzliche Daten eines Serviceartikels zu erfassen oder zu führen. Dank der 7 verschiedenen Attributtypen können Sie eine Vielzahl an Informationen über Serviceartikel pflegen.

Attributtyp	Beschreibung
Option	Der Attributtyp Option wird verwendet, um ein Attribut zu erstellen, das eine feste Auswahl an Attributdaten bereitstellt. Sie können diesen Attributtyp beispielsweise zur Angabe des Serviceartikelfarbe definieren und die Attributwerte Blau, Schwarz oder Gelb vorgeben. Sie können nachträglich weitere Optionswerte für diese Attribut hinzufügen. Weitere Informationen dazu, wie Sie Werte bei einem Attribut des Datentyps Option hinzufügen, erhalten Sie unter dem Abschnitt Optionsattribut erstellen .
Text	Der Attributtyp Text wird verwendet, um ein Attribut zu erstellen, das die Eingabe eines Texts als Wert ermöglicht. Dies kann beispielsweise der Hersteller eines Fahrzeugs oder einer Maschine sein.
Integer	Der Attributtyp Integer wird verwendet, um ein Attribut zu erstellen, dass mit einem ganzzahligen Wert gespeichert wird. Dies kann beispielsweise der Stand des Betriebsstundenzählers oder der Kilometerstand des Fahrzeugs sein.
Decimal	Der Attributtyp Decimal wird verwendet, um ein Attribut zu erstellen, dass mit einem Kommawert gespeichert wird. Sie können beispielsweise Füllmengen (z.B. Ölmengen) des Serviceartikels (des Fahrzeugs oder der Maschine) speichern.
Date	Der Attributtyp Date wird verwendet, um ein Attribut zu erstellen, dass mit einem Datumswert hinterlegt wird. Dies kann beispielsweise das Baujahr der Maschine oder die Erstzulassung des Fahrzeugs sein.
Blob	Der Attributtyp Blob wird verwendet, wenn große Datenmengen gespeichert werden sollen. Sie können diesen Attributtyp beispielsweise dafür verwenden, einen langen beschreibenden Text zu speichern.

Optionsattribut erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Attribut des Typs **Option** zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.
4. Um ein neues Attribut zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.
5. Es wird ein neues Fenster geöffnet.



✓ Gespeichert



Attribut

Aktionen ▾ Automate ▾

Name		Werte	
Typ	Option		
Gesperrt	☐		
Pflichtfeld	☐		
Sortierung			
Regex			

An Entität hängen

Neue Zeile

Zeile löschen



Zugehöriger Entitäts-Name

→		

6. Geben Sie in dem Eingabefeld **Name** eine Bezeichnung für das Attribut ein.
7. Definieren Sie in dem Feld **Typ** den Datentyp **Option**.
8. Um die verfügbaren Auswahlwerte für das Attribut zu erstellen, klicken Sie in das Feld **Werte**.
9. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**, um eine auswählbare Option für das Attribut zu erstellen. Kehren Sie zur Attributkarte zurück, wenn Sie alle Optionen hinzugefügt haben.
10. Der Schieberegler **Gesperrt** dient dazu, die Verwendung des Attributs zu unterbinden (beispielsweise, wenn die Attributwerte noch nicht oder nicht mehr vollständig sind).
11. Aktivieren Sie den Schieberegler **Pflichtfeld**, wenn Sie einstellen möchten, dass die Daten für dieses Attribut am Serviceartikel gefüllt werden müssen.
12. Geben Sie im Eingabefeld **Sortierung** einen Wert für die Sortierreihenfolge des Attributs an. Sie können positive und negative Zahlen in diesem Feld angeben.
13. Unter dem Bereich **An Entität hängen** können Sie das erstellte Attribut einer Entität zuordnen. Sie können das Attribut zu Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zuordnen. Je nachdem welche Zuordnung Sie vorgenommen haben, wird das Attribut im Attributbereich im Infoboxbereich angezeigt.

Entität auswählen



Objektbeschriftung	
Artikel	
Anlage	
→ Serviceartikel	

NOTE

Sortierreihenfolge

Die Sortierreihenfolge der angezeigten Attribute in der Infobox des Serviceartikels hängt von den angegebenen Zahlwerten im Feld **Sortierung** ab. Ein negativer Wert (z.B. -1) sorgt beispielsweise dafür, dass das Attribut vor allen anderen Attributen mit positiver Sortierreihenfolge angezeigt wird. Weitere Informationen zur Sortierreihenfolge erhalten Sie unter dem Kapitel [Sortierreihenfolge für Attribute verändern](#).

Sie haben ein Attribut erstellt. Wenn Ihre Mitarbeiter den Webclient in verschiedenen Anzeigesprachen verwenden, können Sie Übersetzungen für die Attribute und Attributwerte hinterlegen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die

Übersetzungen für Attribute und Attributwerte hinzufügen, erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzungen hinzufügen](#).

Textattribut erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Attribut des Typs **Text** zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.
4. Um ein neues Attribut zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.
5. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

Attribut

Aktionen ▾ Automate ▾

Name

Typ Text ▾

Gesperrt ☐

Pflichtfeld ☐

Sortierung

Regex

An Entität hängen | Neue Zeile Zeile löschen

Zugehöriger Entitäts-Name

→	
---	--

6. Geben Sie in dem Eingabefeld **Name** eine Bezeichnung für das Attribut ein.
7. Definieren Sie in dem Feld **Typ** den Datentyp **Text** an. Der Schieberegler **Gesperrt** dient dazu die Verwendung des Attributs zu unterbinden (beispielsweise, wenn die Attributwerte noch nicht oder nicht mehr vollständig sind).
8. Aktivieren Sie den Schieberegler **Pflichtfeld**, wenn Sie einstellen möchten, dass die Daten für dieses Attribut am Serviceartikel gefüllt werden müssen.
9. Geben Sie im Eingabefeld **Sortierung** einen Wert für die Sortierreihenfolge des Attributs an. Sie können positive und negative Zahlen in diesem Feld angeben.
10. Unter dem Bereich **An Entität hängen** können Sie das erstellte Attribut einer Entität zuordnen. Sie können das Attribut zu Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zuordnen. Je nachdem welche Zuordnung Sie vorgenommen haben, wird das Attribut im Attributbereich im Infoboxbereich angezeigt.

Entität auswählen | ▾

Objektbeschriftung

Artikel

Anlage

→ Serviceartikel ⋮

Sortierreihenfolge

Die Sortierreihenfolge der angezeigten Attribute in der Infobox des Serviceartikels hängt von den angegebenen Zahlwerten im Feld **Sortierung** ab. Ein negativer Wert (z.B. **-1**) sorgt beispielsweise dafür, dass das Attribut vor allen anderen Attributen mit positiver Sortierreihenfolge angezeigt wird. Weitere Informationen zur Sortierreihenfolge erhalten Sie unter dem Kapitel [Sortierreihenfolge für Attribute verändern](#).

Sie haben ein Attribut erstellt. Wenn Ihre Mitarbeiter den Webclient in verschiedenen Anzeigesprachen verwenden, können Sie Übersetzungen für die Attribute und Attributwerte hinterlegen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Übersetzungen für Attribute und Attributwerte hinzufügen, erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzungen hinzufügen](#).

Ganzzahlattribut erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Attribut des Typs **Integer** (Ganzzahl) zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.
4. Um ein neues Attribut zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.
5. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

6. Geben Sie in dem Eingabefeld **Name** eine Bezeichnung für das Attribut ein.
7. Definieren Sie in dem Feld **Typ** den Datentyp **Integer** an. Der Schieberegler **Gesperrt** dient dazu die Verwendung des Attributs zu unterbinden (beispielsweise, wenn die Attributwerte noch nicht oder nicht mehr vollständig sind).
8. Aktivieren Sie den Schieberegler **Pflichtfeld**, wenn Sie einstellen möchten, dass die Daten für dieses Attribut am Serviceartikel gefüllt werden müssen.
9. Geben Sie im Eingabefeld **Sortierung** einen Wert für die Sortierreihenfolge des Attributs an. Sie können positive und negative Zahlen in diesem Feld angeben.
10. Unter dem Bereich **An Entität hängen** können Sie das erstellte Attribut einer Entität zuordnen. Sie können das Attribut zu Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zuordnen. Je nachdem welche Zuordnung Sie vorgenommen haben, wird das Attribut im Attributbereich im Infoboxbereich angezeigt.

Objektbeschriftung	
Artikel	
Anlage	
→ Serviceartikel	⋮

NOTE**Sortierreihenfolge**

Die Sortierreihenfolge der angezeigten Attribute in der Infobox des Serviceartikels hängt von den angegebenen Zahlwerten im Feld **Sortierung** ab. Ein negativer Wert (z.B. **-1**) sorgt beispielsweise dafür, dass das Attribut vor allen anderen Attributen mit positiver Sortierreihenfolge angezeigt wird.

Weitere Informationen zur Sortierreihenfolge erhalten Sie unter dem Kapitel [Sortierreihenfolge für Attribute verändern](#).

Sie haben ein Attribut erstellt. Wenn Ihre Mitarbeiter den Webclient in verschiedenen Anzeigesprachen verwenden, können Sie Übersetzungen für die Attribute und Attributwerte hinterlegen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Übersetzungen für Attribute und Attributwerte hinzufügen, erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzungen hinzufügen](#).

Dezimalattribut erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Attribut des Typs **Decimal** (Dezimalzahl) zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.
4. Um ein neues Attribut zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.
5. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

←



✓ Gespeichert  

Attribut

Aktionen ▾ Automate ▾

Name

Typ

Gesperrt

Pflichtfeld

Sortierung

Regex

Decimal

▾

☐

☐

An Entität hängen

 Neue Zeile  Zeile löschen

Zugehöriger Entitäts-Name

→		

6. Geben Sie in dem Eingabefeld **Name** eine Bezeichnung für das Attribut ein.
7. Definieren Sie in dem Feld **Typ** den Datentyp **Decimal** an. Der Schieberegler **Gesperrt** dient dazu die Verwendung des Attributs zu unterbinden (beispielsweise, wenn die Attributwerte noch nicht oder nicht mehr vollständig

sind).

- Aktivieren Sie den Schieberegler **Pflichtfeld**, wenn Sie einstellen möchten, dass die Daten für dieses Attribut am Serviceartikel gefüllt werden müssen.
- Geben Sie im Eingabefeld **Sortierung** einen Wert für die Sortierreihenfolge des Attributs an. Sie können positive und negative Zahlen in diesem Feld angeben.
- Unter dem Bereich **An Entität hängen** können Sie das erstellte Attribut einer Entität zuordnen. Sie können das Attribut zu Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zuordnen. Je nachdem welche Zuordnung Sie vorgenommen haben, wird das Attribut im Attributbereich im Infoboxbereich angezeigt.

Entität auswählen



Objektbeschriftung	
	Artikel
	Anlage
→	Serviceartikel

NOTE

Sortierreihenfolge

Die Sortierreihenfolge der angezeigten Attribute in der Infobox des Serviceartikels hängt von den angegebenen Zahlwerten im Feld **Sortierung** ab. Ein negativer Wert (z.B. **-1**) sorgt beispielsweise dafür, dass das Attribut vor allen anderen Attributen mit positiver Sortierreihenfolge angezeigt wird.

Weitere Informationen zur Sortierreihenfolge erhalten Sie unter dem Kapitel [Sortierreihenfolge für Attribute verändern](#).

Sie haben ein Attribut erstellt. Wenn Ihre Mitarbeiter den Webclient in verschiedenen Anzeigesprachen verwenden, können Sie Übersetzungen für die Attribute und Attributwerte hinterlegen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Übersetzungen für Attribute und Attributwerte hinzufügen, erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzungen hinzufügen](#).

Datumsattribut erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Attribut des Typs **Date** (Datum) zu erstellen:

- Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
- Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.
- Um ein neues Attribut zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.
- Es wird ein neues Fenster geöffnet.



✓ Gespeichert



Attribut

Aktionen ▾ Automate ▾

Name	
Typ	Date
Gesperrt	☐
Pflichtfeld	☐
Sortierung	
Regex	

An Entität hängen | Neue Zeile Zeile löschen



Zugehöriger Entitäts-Name

→		
---	--	--

6. Geben Sie in dem Eingabefeld **Name** eine Bezeichnung für das Attribut ein.
7. Definieren Sie in dem Feld **Typ** den Datentyp **Date** an. Der Schieberegler **Gesperrt** dient dazu die Verwendung des Attributs zu unterbinden (beispielsweise, wenn die Attributwerte noch nicht oder nicht mehr vollständig sind).
8. Aktivieren Sie den Schieberegler **Pflichtfeld**, wenn Sie einstellen möchten, dass die Daten für dieses Attribut am Serviceartikel gefüllt werden müssen.
9. Geben Sie im Eingabefeld **Sortierung** einen Wert für die Sortierreihenfolge des Attributs an. Sie können positive und negative Zahlen in diesem Feld angeben.
10. Unter dem Bereich **An Entität hängen** können Sie das erstellte Attribut einer Entität zuordnen. Sie können das Attribut zu Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zuordnen. Je nachdem welche Zuordnung Sie vorgenommen haben, wird das Attribut im Attributbereich im Infoboxbereich angezeigt.

Entität auswählen | ▾



Objektbeschriftung

Artikel

Anlage

→ Serviceartikel



NOTE

Sortierreihenfolge

Die Sortierreihenfolge der angezeigten Attribute in der Infobox des Serviceartikels hängt von den angegebenen Zahlwerten im Feld **Sortierung** ab. Ein negativer Wert (z.B. -1) sorgt beispielsweise dafür, dass das Attribut vor allen anderen Attributen mit positiver Sortierreihenfolge angezeigt wird. Weitere Informationen zur Sortierreihenfolge erhalten Sie unter dem Kapitel [Sortierreihenfolge für Attribute verändern](#).

Sie haben ein Attribut erstellt. Wenn Ihre Mitarbeiter den Webclient in verschiedenen Anzeigesprachen verwenden, können Sie Übersetzungen für die Attribute und Attributwerte hinterlegen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Übersetzungen für Attribute und Attributwerte hinzufügen, erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzungen hinzufügen](#).

Blobattribut erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Attribut des Typs **Blob** (Binary Large Object) zu erstellen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.
4. Um ein neues Attribut zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Neu**.
5. Es wird ein neues Fenster geöffnet.

←

✎ + 🗑

✓ Gespeichert

Attribut

Aktionen ▾ Automate ▾

Name

Typ Blob ▾

Gesperrt ☐

Pflichtfeld ☐

Sortierung

Regex

An Entität hängen | 🔄 Neue Zeile | ✕ Zeile löschen

Zugehöriger Entitäts-Name

→	
---	----------------------

6. Geben Sie in dem Eingabefeld **Name** eine Bezeichnung für das Attribut ein.
7. Definieren Sie in dem Feld **Typ** den Datentyp **Blob** an. Der Schieberegler **Gesperrt** dient dazu die Verwendung des Attributs zu unterbinden (beispielsweise, wenn die Attributwerte noch nicht oder nicht mehr vollständig sind).
8. Aktivieren Sie den Schieberegler **Pflichtfeld**, wenn Sie einstellen möchten, dass die Daten für dieses Attribut am Serviceartikel gefüllt werden müssen.
9. Geben Sie im Eingabefeld **Sortierung** einen Wert für die Sortierreihenfolge des Attributs an. Sie können positive und negative Zahlen in diesem Feld angeben.
10. Unter dem Bereich **An Entität hängen** können Sie das erstellte Attribut einer Entität zuordnen. Sie können das Attribut zu Artikeln, Anlagen und Serviceartikeln zuordnen. Je nachdem welche Zuordnung Sie vorgenommen haben, wird das Attribut im Attributbereich im Infoboxbereich angezeigt.

Entität auswählen | 🔍 ▾



Objektbeschriftung	
→	Artikel
	Anlage
→	Serviceartikel

NOTE

Sortierreihenfolge

Die Sortierreihenfolge der angezeigten Attribute in der Infobox des Serviceartikels hängt von den angegebenen Zahlwerten im Feld **Sortierung** ab. Ein negativer Wert (z.B. **-1**) sorgt beispielsweise dafür, dass das Attribut vor allen anderen Attributen mit positiver Sortierreihenfolge angezeigt wird.

Weitere Informationen zur Sortierreihenfolge erhalten Sie unter dem Kapitel [Sortierreihenfolge für Attribute verändern](#).

Sie haben ein Attribut erstellt. Wenn Ihre Mitarbeiter den Webclient in verschiedenen Anzeigesprachen verwenden, können Sie Übersetzungen für die Attribute und Attributwerte hinterlegen. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Übersetzungen für Attribute und Attributwerte hinzufügen, erhalten Sie unter dem Kapitel [Übersetzungen hinzufügen](#).

Übersetzungen hinzufügen


In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Übersetzungen hinzufügen, um die Verwendung von Attributen zu ermöglichen, wenn unterschiedliche Anzeigesprachen verwendet werden. Sie können Übersetzungen für Attributbezeichnungen und die auswählbaren Optionen bei Attributen des Datentyps **Option** hinterlegen.

Übersetzung für Attribut hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für eine Attributbezeichnung hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Übersetzung für ein Attribut hinzuzufügen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.



Name	Typ	Werte	Ges...	Pflc...	Sortierung	Regex
→ Farbe	Text	–	☐	☐	1	
Karosserieart	Option	Cabrio,Limousine,Roadster,Picku...	☐	☐	2	
Anz. Türen	Integer	–	☐	☐	3	
Innenaustattung	Text	–	☐	☐	4	
Motorleistung	Integer	–	☐	☐	5	
Getriebe	Option	Automatik,Manuell	☐	☐	6	

4. Um eine Übersetzung der Attributbezeichnung hinzuzufügen, wählen Sie in der Liste das Attribut aus und klicken Sie in der Menüleiste auf **Übersetzungen**.
5. Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** den Code der Sprache an, für den Sie die Bezeichnung eingeben möchten (beispielsweise **DEU** für Deutsch oder **ENU** für Englisch).
6. Geben Sie unter der Spalte **Name** die Bezeichnung für das Attribut in der angegebenen Sprache an.

Sie haben eine Übersetzung für die Bezeichnung eines Attributs hinzugefügt. Wenn Sie die Anzeigesprache ändern, wird die von Ihnen angegebene Übersetzung verwendet. Bei Attributen des Datentyps **Option** ist es darüber hinaus möglich, Übersetzungen für die auswählbaren Optionswerte zu hinterlegen. Weitere Informationen darüber erhalten Sie unter dem nachfolgenden Abschnitt [Übersetzung für Attributwert hinzufügen](#).

Übersetzung für Attributwert hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Übersetzung für einen Optionswert eines Attributs hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Übersetzung für eine Option eines Attributs hinzuzufügen:

1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.

←

Attribute

🔍

📄

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

🗑️ Löschen

✎ Bearbeiten

👁️ Ansicht

📄 Werte

⋮

🔗

🔍

☰

Name	Typ	Werte	Ges...	Pflic...	Sortierung	Regex
→ Farbe	Text	—	☐	☐	1	
Karosserieart	Option	Cabrio,Limousine,Roadster,Picku...	☐	☐	2	
Anz. Türen	Integer	—	☐	☐	3	
Innenaustattung	Text	—	☐	☐	4	
Motorleistung	Integer	—	☐	☐	5	
Getriebe	Option	Automatik,Manuell	☐	☐	6	

- Um eine Übersetzung für einen oder mehrere Optionen eines Attributwerts zu hinterlegen, klicken Sie in der Liste unter der Spalte **Werte** auf die auswählbaren Optionen des Attributs.
- Die auswählbaren Optionen für das Attribut werden angezeigt. Wählen Sie die Option aus, für die Sie eine Übersetzung hinzufügen möchten.
- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Aktionen > Prozess > Übersetzungen**.
- Es wird eine neue Liste angezeigt.

←

Getriebe

🔗

🔗

Übersetzungen

🔍

📄

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

🗑️ Löschen

🔗

🔍

☰

Sprachcode ↑	Name
→	

- Geben Sie unter der Spalte **Sprachcode** den Code der Sprache ein, für den Sie die Übersetzung eingeben möchten (beispielsweise **DEU** für Deutsch oder **ENU** für Englisch).
- Geben Sie unter der Spalte **Name** die Übersetzung für die Option ein.


Sie haben eine Übersetzung für einen auswählbaren Wert eines Optionsattributs gespeichert. Wenn Sie die Anzeigesprache ändern, wird die Übersetzung für die Bezeichnung der Option angewendet.

Sortierreihenfolge für Attribute verändern

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Sortierreihenfolge für die Anzeige von Attributen ändern können. Die Reihenfolge in der Attribute angezeigt werden, hängt von dem Wert unter dem Feld **Sortierung** ab.

Um die Anzeigereihenfolge der Attribute zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:


1. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Attribute** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Attribute** wird angezeigt. Auf dieser Seite finden Sie alle konfigurierten Attribute.



The screenshot shows the 'Attribute' page with a table of attributes. The table has columns: Name, Typ, Werte, Ges..., Pflc..., Sortierung, and Regex. The 'Sortierung' column shows the current sort order for each attribute.

Name	Typ	Werte	Ges...	Pflc...	Sortierung	Regex
→ Farbe	Text	—	☐	☐	1	
Karosserieart	Option	Cabrio,Limousine,Roadster,Picku...	☐	☐	2	
Anz. Türen	Integer	—	☐	☐	3	
Innenaustattung	Text	—	☐	☐	4	
Motorleistung	Integer	—	☐	☐	5	
Getriebe	Option	Automatik,Manuell	☐	☐	6	

4. Um einen Überblick darüber zu bekommen, welches Attribut anhand der Reihenfolge in der Anzeige zuerst eingeblendet wird, sortieren Sie die Spalte **Sortierung** aufsteigend. Klicken Sie dazu auf die Spalteüberschrift und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option **Aufsteigend** aus.



The screenshot shows the 'Attribute' page with the 'Sortierung' column sorted ascending. A context menu is open over the 'Sortierung' column header, showing options: Aufsteigend, Absteigend, Filter..., Nach diesem Wert filtern, and Filter löschen.

Name	Typ	Werte	Ges...	Pflc...	Sortierung	Regex
→ Farbe	Text	—	☐	☐	1	
Karosserieart	Option	Cabrio,Limousine,Roadster,Picku...	☐	☐	2	
Anz. Türen	Integer	—	☐	☐	3	
Innenaustattung	Text	—	☐	☐	4	
Motorleistung	Integer	—	☐	☐	5	
Getriebe	Option	Automatik,Manuell	☐	☐	6	

5. Passen Sie auf der Attributkarte den Wert in dem Feld **Sortierung** für das Attribut so an, dass es an der gewünschten Stelle in der Reihenfolge angezeigt wird. Beachten Sie dabei, dass auch negative Werte für das Feld **Sortierung** verwendet werden können.

Sie haben die Anzeigereihenfolge der Attribute verändert.

Attribute am Serviceartikel speichern

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie über ein Attribut zusätzliche Informationen am Serviceartikel speichern. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Wert für ein Attribut am Serviceartikel zu speichern:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Serviceartikel** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Liste **Serviceartikel** wird angezeigt. In dieser Liste finden Sie alle Serviceartikel.
4. Blenden Sie den Infoboxbereich ein (**ALT+F2**). Im Infoboxbereich werden Ihnen die Attribute für den Serviceartikel angezeigt.

The screenshot shows the Dynamics 365 Business Central interface. The top navigation bar includes 'Dynamics 365 Business Central' and various icons. Below it, the 'CRONUS DE' header is visible, followed by a list of modules: Finance, Cash Management, Sales, Purchasing, and Shopify. The main area displays a list of 'Service Items'. The first item, 'SI-0000000...', is selected and highlighted in blue, with its description 'Maybach S600' visible. To the right of the list, a side pane titled 'Details' is open, showing the 'Attributes' section. This section contains a table with columns 'Name' and 'Value', listing various vehicle attributes and their corresponding values. A red rectangle highlights the 'Attributes' section in the side pane.

Name	Value
VIN	WDD222915654A34
Number Plate	KI EL 123
Engine No.	277851 N0 464654
Transmission No.	72288541 123456
Color	Black
Engine Oil	5W-40
Filling Quantity	10.5 Liter
Interior Design	Leather Exclusiv

5. Geben Sie im Eingabefeld des Attributs einen Wert an.

Sie haben einen Wert für ein Attribut an einem Serviceartikel eingegeben.